


# Нарушения кровообращения и лимфообращения.



# Нарушения кровообращения

- Расстройства кровенаполнения – полнокровие и малокровие.
- Нарушение проницаемости стенки сосудов – кровотечение и плазморрагия.
- Нарушение состояния крови – стаз, сладж, тромбоз, эмболия.
- Сложные патологические состояния:
  - тромбоэмболический синдром;
  - сердечно-сосудистая недостаточность;
  - ДВС-синдром;
  - шок.

# Полнокровие (гиперемия) – увеличение кровенаполнения.

- Артериальное и венозное.
- Общее и местное.
- Острое и хроническое.


# Артериальная гиперемия

- Ангионевротическая.
- Коллатеральная.
- Гиперемия после ишемии.
- Вакатная – при понижении барометрического давления.
- При артерио-венозном свище.
- Воспалительная.

# Венозное полнокровие

- При затруднении оттока крови.
- Общее венозное полнокровие – морфологический субстрат сердечно-сосудистой недостаточности.

# Полнокровие сосудов мягкой мозговой оболочки



Малокровие (ишемия) – уменьшение кровенаполнения ткани, органа, части тела в результате недостаточного притока крови.

- Результат – гипоксия или аноксия.
- Острое развитие – дистрофия и некроз.
- Медленное – атрофия и склероз.
- Виды малокровия:
  - ангиоспастическое;
  - обтурационное;
  - компрессионное;
  - в результате перераспределения крови.

Нарушения сосудистой  
проницаемости –  
кровотечение, кровоизлияние,  
плазматическое пропитывание.

Кровотечение (геморрагия) – выход крови из просвета кровеносного сосуда или полости сердца в окружающую среду (наружное кровотечение) или ткани и полости тела (внутреннее кровотечение).

Кровоизлияние – частный вид кровотечения, в результате которого кровь накапливается в тканях.

# Виды кровоизлияний

- Гематома – скопление свернувшейся крови в тканях с формированием полости.
- Геморрагическое пропитывание – инфильтрация без существенного разрушения ткани.
- Кровоподтек – плоское кровоизлияние.
- Петехии – точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках.
- Пурпур – более крупные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках.

# Другие термины

- Кровохарканье.
- Метрорагия – кровотечение из полости матки.
- Гематометра – гематома в матке.
- Мелена.
- Гематурия.
- Гемоперикард.
- Гемоторакс.
- Гемоперитонеум.
- Гемартроз и пр.


# Множественные кровоизлияния в эпикарде при лейкозе.



# Множественные кровоизлияния в коже верхней конечности при лейкозе




# Массивное внутриплевральное кровотечение –гемоторакс.




# Разрыв сердца и тампонада - гемоперикард



# Кровоизлияние в мозг (гематома) с прорывом в желудочки



# Кровоизлияния типа гематомы в мозжечке




Нарушение состояния крови –  
стаз, сладж, тромбоз, эмболия.

Стаз (Stasis – остановка, лат.) – резкое замедление и остановка тока крови в сосудах микроциркуляторного русла (преимущественно в капиллярах).

- Причины – различные.
- Результат – сладж (sludge – тина), прилипание, склеивание эритроцитов.
- Патогенетическая цепочка: стаз - сладж – тромбоз – ишемия – некроз.

# Сладж в капиллярах межальвеолярных перегородок при шоке



Тромбоз (греч. Thrombosis свертывание) – прижизненное свертывание крови в просвете сосудов или полостях сердца.

- Образующийся сверток крови – тромб.
- Тромбоз – важнейший фактор гемостаза.
- Тромбоз – причина тяжелых заболеваний.

# Патогенез тромбоза


- Триада Вирхова:
  - нарушение сосудистой стенки;
  - нарушение движения крови;
  - нарушение состава и вязкости крови.
- Главное – дисбаланс между свертывающей и противосвертывающей системой.
- Основные факторы:
  - коагуляция – активация каскадной системы;
  - фибринолиз – удаление излишков фибрина;
  - эндотелий – около 20 факторов (тромбомодулин и пр.);
  - тромбоциты – тромбоцитарный первичный агрегат.

# Стадии морфогенеза тромба

- Агглютинация тромбоцитов.
- Коагуляция фибриногена и образование фибрина.
- Агглютинация эритроцитов.
- Преципитация плазменных белков.

При участии свертывающей (внутренней и внешней), фибринолитической, кининовой систем и системы комплемента.

# Сладж и тромбоз в сосудах микроциркуляторного русла




# Морфология тромба

- Головка, тело, хвост.
- Красные, белые, смешанные.
- Гиалиновые тромбы в мелких сосудах.
- Марантические тромбы – застойные (чаще красные).
- Тромб:
  - пристеночный;
  - обтурирующий;
  - шаровидный – в полостях сердца, в аневризмах.



# Тромбоз брюшного отдела аорты и геморрагические инфаркты почек



# Шаровидный тромб в полости левого предсердия




# Тромбы в коронарных артериях при инфаркте миокарда




# Исходы тромбоза

- Благоприятные:
  - контракция (сжатие);
  - лизис с помощью плазмина, антикоагулянтов;
  - организация с реканализацией сосуда;
  - инкорпорация в стенку сосуда с эндотелизацией;
  - петрификация с формированием флеболитов.
- . Неблагоприятные:
  - осложнение инфарктом;
  - гнойное расплавление, возможно сепсис;
  - отрыв с развитием тромбоэмболии.

# Исходы тромбоза (Robbins Path.)



# Организующиеся тромбы в коронарной артерии



# Группы риска по отношению к тромбозу

- Послеоперационные больные.
- Хр. сердечно-сосудистая недостаточность.
- Онкологические больные.
- Тяжелый атеросклероз.
- Беременные.
- Гематологические больные.
- Длительно лежащие больные.

Эмболия (от греч. Embolium – бросать внутрь) - циркуляция в крови или лимфе, не встречающихся в нормальных условиях частиц и закупорка ими сосудов.

- Циркулирующие частицы – эмболы.
- Венозная и артериальная эмболия.
- Ортоградная и ретроградная (против тока крови).
- Парадоксальная эмболия – при дефектах межжелудочковой и межпредсердной перегородки (из вен в артерии).

# Виды эмболий в зависимости от типа эмбола

- Тромбоэмболия – самая частая эмболия (ТЭЛА).
- Жировая – переломы костей, массивная травма, в/венное введение масляных растворов (легкие – судан-3).
- Воздушная – водная проба.
- Газовая – кессонная болезнь.
- Тканевая – клетки опухоли, амниотическая жидкость и пр.
- Микробная эмболия - сепсис.
- Эмболия инородными телами.

# Тромбоэмболия легочной артерии

## - ТЭЛА

- Самая частая тромбоэмболия.
- Нередко причина смерти больных.
- Венозная эмболия – вены нижних конечностей, малого таза, катетеризированные вены.
- Острая (острейшая), подострая, хроническая (рецидивирующая).
- Мелкие, средние, крупные ветви и основной ствол – «тромб наездник».
- Пульмо-коронарный рефлекс и бронхоспазм.
- Геморрагический инфаркт легкого.
- Отличие тромба от свертка крови –рифленая поверхность, головка, площадка.


# ТЭЛА

- Группы риска – послеоперационные, онкологические больные, СС-недостаточность, наркоманы и пр.
- Катетер-ассоциированная ТЭЛА.
- Профилактика – раннее вставание, антикоагулянты, кава-фильтр и пр.
- Лечение – тромболизис, тромбэктомия.


# ТЭЛА. Тромб «наездник»




# ТЭЛА. Артерия среднего калибра.



# Геморрагический инфаркт легкого



# Геморрагический инфаркт легкого



Тромбоэмболический синдром (системный тромбоз) – формирование тромбов в артериальной части большого круга кровообращения с последующим развитием тромбоэмболий и множественных инфарктов органов.

- ТЭС – тромбоз, ТЭ и инфаркты.
- Источник -левое сердце, его клапаны, аорта и ее крупные ветви.
- При – ИБС, ревматизме, септическом эндокардите и пр.
- Инфаркты – селезенка, почки, головного мозга, гангрена кишечника и нижних конечностей и пр.

# Нарушения лимфообращения

- Лимфедема – лимфостаз, лимфатический отек, застой лимфы (острая и хроническая, местная и общая).
- Причины – недостаточность лимфообращения:
  - механическая (обтурация),
  - динамическая (много лимфы образуется),
  - резорбционная (изменение свойств лимфы)
- Слоновость – лимфатический отек нижних конечностей.
- Хилезный асцит и хилоторакс – накопление лимфы в брюшной и плевральной полостях.

# Слоновость



