

Расстройства кровообращения и лимфообращения

Общее артериальное полнокровие

- Артериальное полнокровие - повышенное кровенаполнение органа, ткани в результате увеличенного притока артериальной крови. Оно может быть общим, что наблюдается при увеличении объема циркулирующей крови (плетора) или количества эритроцитов (эритремия).

- В таких случаях наблюдается красный цвет кожных покровов, слизистых оболочек и повышение артериального давления. Чаще артериальная гиперемия имеет местный характер и возникает при разнообразных причинах.

- Различают физиологическую артериальную гиперемию, которая возникает под воздействием адекватных доз физических и химических факторов, чувства гнева, стыдливости (рефлекторная гиперемия), при усилении функции органов (рабочая гиперемия), и патологическую артериальную гиперемию.

- Исходя из особенностей этиологии и механизма развития, выделяют такие виды патологической артериальной гиперемии:
- ангионевротическую (нейропаралитическую);
- коллатеральную;
- гиперемию после анемии (постанемическую);
- вакатную;
- воспалительную;
- гиперемию, вызванную артериовенозным шунтом

- Ангионевротическая (нейропаралитическая) гиперемия наблюдается как следствие раздражения сосудорасширяющих нервов или паралича сосудосуживающих нервов. Кожа, слизистые оболочки становятся красными, немного припухлыми, при прикосновении - теплыми или даже горячими.

- Такой вид гиперемии может возникать в некоторых участках тела при нарушении иннервации; на коже и слизистых оболочках лица при некоторых инфекционных болезнях, при которых возможно поражение узлов симпатической нервной системы; этот вид гиперемии проходит быстро, без последствий.


- Коллатеральная гиперемия возникает в связи с затруднением кровотока по магистральному артериальному стволу, закрытому тромбом или эмболом. В таких случаях кровь направляется по коллатеральным сосудам. Просвет их рефлекторно расширяется, приплыв артериальной крови усиливается и ткань получает повышенное количество крови.

- Гиперемия после анемии (постанемическая) развивается в тех случаях, когда фактор, который вызывал сжатие артерии (опухоль, накопление жидкости в полостях, лигатура и т.п.) и малокровие тканей, быстро устраняется.

- В таких случаях сосуды ранее обескровленной ткани резко расширяются и переполняются кровью, которая может привести не только к их разрыву и кровоизлиянию, но и к малокровию других органов, например, головного мозга, в связи с резким перераспределением крови. Поэтому такие манипуляции, как удаление жидкости из полостей тела, больших опухолей, снятие эластичного жгута, следует проводить медленно.


- Вакатная гиперемия (от лат. *vacuus*- пустой) развивается в связи со снижением барометрического давления. Она может быть общей, например, у водолазов и кессонных рабочих при быстром подъеме с места повышенного давления. Гиперемия, которая при этом возникает, сообщается с газовой эмболией, тромбозом сосудов и кровоизлиянием.

- Местная вазатная гиперемия появляется на коже под воздействием, например, медицинских банок, которые образуют над ее определенными участками разреженное пространство (вакуум).
- Воспалительная гиперемия - постоянный спутник воспаления.



neobychno.com

Воспалительная гиперемия



Воспалительная гиперемия

- Гиперемия на основании артериовенозного шунта возникает в тех случаях, когда, например, при огнестрельном поражении или другой травме происходит соединение между артерией и веной, тогда артериальная кровь направляется в вену.

- Значение патологической артериальной гиперемии определяется по её виду. Коллатеральная гиперемия по своей сути является компенсаторной и обеспечивает кровообращение при закрытом артериальном стволе. Воспалительная гиперемия - обязательный компонент этой защитно-приспособительной реакции. Вместе с тем вазатная гиперемия становится одной из составных частей кессонной болезни.


Общее венозное полнокровие

- Общее острое венозное полнокровие
- Общее хроническое венозное полнокровие


Морфологическая картина

Острое венозное полнокровие

- В лёгких развивается отёк и геморрагии; острый отёк лёгких – одна из основных причин смерти больных с острой сердечно-сосудистой недостаточностью
- В почках возникают дистрофия и некроз эпителия канальцев
- В печени развиваются центролобулярные кровоизлияния и некрозы




Острый отёк лёгких




**Центролобулярный некроз печени вследствие
венозного полнокровия**

При хроническом венозном полнокровии печень увеличена в размерах, плотной консистенции, ее края закруглены, поверхность разреза пестрая, серо-желтая с темно-красным крапом, напоминает мускатный орех. При микроскопическом исследовании центральные отделы печеночных долек полнокровны, в них обнаруживаются кровоизлияния, дискомплексация печеночных балок и гибель гепатоцитов. Эти отделы на разрезе печени выглядят темно-красными. На периферии долек гепатоциты находятся в состоянии жировой дистрофии – серо-желтый цвет печеночной ткани на разрезе. В исходе хронического венозного застоя в печени развивается мускатный фиброз.



**«Мускатная» печень вследствие венозного
полнокровия**




«Мускатная» печень вследствие венозного полнокровия

Ишемия

- **Малокровие, или ишемия – уменьшение кровенаполнения ткани, органа, части тела в результате недостаточного притока крови.**
- **Ишемия бывает:**
 - **Ангиоспастическая**
 - **Обтурационная**
 - **Компрессионная**

- **При остром малокровии в органах возникают дистрофические и некротические изменения**
- **При хроническом малокровии развивается атрофия паренхиматозных органов и склероз стромы**



Некроз эпителия почечных канальцев при ишемии

Нарушения сосудистой проницаемости


- **Кровотечение (геморрагия) – выход крови из просвета кровеносного сосуда или полости сердца в окружающую среду (наружное кровотечение) или в полости тела (внутреннее кровотечение)**
- **Кровоизлияние – частный вид кровотечения, при котором кровь накапливается в тканях**

Виды кровоизлияния

- **Гематома – скопление свернувшейся крови в тканях с нарушением её целостности и образованием полости**
- **Геморрагическое пропитывание – кровоизлияние при сохранении тканевых элементов**
- **Кровоподтёки (экхимозы) – плоскостные кровоизлияния в подкожной клетчатке и мышцах**
- **Петехии – мелкие точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках**



**Петехиальные
кровоизлияния на
поверхности
эпикарда**



Эпидуральная гематома – кровоизлияние над внешней поверхностью мозговых оболочек

Причины кровотечения (кровоизлияния)

- Разрыв стенки сосуда (при ранении стенки или развитии в ней патологических процессов – воспаления, некроза, аневризмы)
- Разъедание стенки сосуда (при воспалении, некрозе стенки, злокачественной опухоли)
- Повышение проницаемости стенки сосуда, сопровождающееся диапедезом эритроцитов. Диапедезные кровоизлияния (мелкие, точечные) возникают в сосудах микроциркуляции

- Кровотечения и кровоизлияния имеют большое клиническое значение, осложняя самые разнообразные заболевания
- Кровоизлияние в головной мозг часто осложняет гипертоническую болезнь: большие кровоизлияния (гематомы) обычно возникают вследствие разрыва микроаневризм, мелкие – путём диапедеза

Исход кровоизлияния

- **Образование «ржавой» кисты (ржавый цвет обусловлен накоплением гемосидерина)**
- **Инкапсуляция или прорастание гематомы соединительной тканью**
- **Нагноение при присоединении инфекции**

Плазморрагия

- **Выход плазмы из кровеносного русла при повышении сосудистой проницаемости.**
- **Следствием плазморагии является пропитывание плазмой крови стенки сосуда и тканей, окружающих её, - плазматическое пропитывание; это одно из проявлений нарушенной сосудистой проницаемости, которая в норме обеспечивает транскапиллярный обмен.**

- **При плазматическом пропитывании стенка артериолы становится утолщенной, гомогенной, что обнаруживается при микроскопическом исследовании. При крайней степени плазморрагии возникает фибриноидный некроз.**

Стаз


- **Резкое замедление и остановка тока крови в сосудах микроциркуляторного русла, главным образом в капиллярах**
- **Причины – дисциркуляторные нарушения, связанные с инфекциями, интоксикациями, венозным полнокровием, шоком.**




Ослабленная функция сердца привела к хроническому отёку и венозному стазу с выходом из сосудов красных кровяных клеток, что привело к отложению гемосидерина, окрашивающего кожу в коричневый цвет

Тромбоз


- Тромбоз – прижизненное свёртывание крови в просвете сосуда или полостях сердца; образующийся при этом свёрток крови называют тромбом
- Тромбоз представляет собой один из важнейших механизмов гемостаза, вместе с тем он может стать причиной нарушения кровоснабжения органов и тканей с развитием инфарктов, гангрены



**Коронарный
тромбоз. В передней
нисходящей
коронарной артерии
виден тёмно-
красный тромб**



Коронарный тромбоз. Тромб занимает просвет, вызывая ишемию и/или инфаркт миокарда



Коронарный тромбоз. Микроскопически виден тромб, закупоривающий просвет коронарной артерии


Стадии морфогенеза тромба

- 1. Агглютинация тромбоцитов
 - 2. Коагуляция фибриногена
 - 3. Агглютинация эритроцитов
 - 4. Преципитация плазменных белков
-
- В зависимости от строения и внешнего вида различают белый, красный, смешанный (слоистый) и гиалиновый тромбы


Эмболия

- Эмболия – циркуляция в крови (или лимфе) не встречающихся в нормальных условиях частиц и закупорка ими сосудов. Сами частицы называются эмболами.
- Тромбоэмболия возникает при отрыве тромба или его части. Это наиболее частый вид эмболии.
- Тромбоэмболия легочной артерии

- **Артериальная тромбоэмболия (артерий большого круга кровообращения)**
- **Жировая эмболия**
- **Воздушная эмболия**
- **Газовая эмболия**
- **Тканевая эмболия**
- **Микробная эмболия**
- **Эмболия инородными телами**



Главный легочной ствол и легочные артерии правого и левого лёгкого вскрыты, виден большой «седловидный» тромбоз эмбол. Такой эмбол смертелен для пациента



Микроскопический вид тромбоза в ветви легочной артерии

Шок

- Шок – циркуляторный коллапс, сопровождающийся гипоперфузией тканей и снижением их оксигенации
- Причины шока:
 - 1. Снижение сердечного выброса (чаще при кровопотерях или тяжёлой сердечной недостаточности)
 - 2. Распространённая периферическая вазодилатация (чаще при сепсисе или тяжёлой травме, сопровождающейся гипотензией)

Типы шока

- Гиповолемический шок
- Кардиогенный шок
- Септический шок
- Сосудистый шок:
 - А) анафилактический
 - Б) нейрогенный (травматический шок)

Стадии шока

- **1) Не прогрессирующая (ранняя) стадия. Включаются механизмы, компенсирующие снижение сердечного выброса для поддержания перфузии жизненно важных органов**

- **2) Прогрессирующая стадия. Истощение компенсаторных механизмов: развиваются тканевая гипоперфузия и метаболический ацидоз, кровь «секвестрируется» в резко расширенном капиллярном русле; возникает глубокий коллапс.**
- **3) Необратимая стадия. Развиваются повреждения органов и метаболические расстройства, не совместимые с жизнью.**


- Для морфологических изменений шока характерны нарушения гемокоагуляции в виде ДВС-синдрома, геморрагического диатеза, жидкой трупной крови, которые могут быть основой диагностики шока при вскрытии умершего.

- При микроскопическом исследовании нарушения гемодинамики и реологических свойств крови находят распространенный спазм сосудов, микротромбы в системе микроциркуляции, признака повышенной проницаемости капилляров, кровоизлияние.


- Во внутренних органах развивается ряд общих изменений в виде дистрофии и некроза, что обусловлено нарушением гемодинамики, гипоксией, повреждающим влиянием биогенных аминов, эндотоксинов патогенной микрофлоры. Выраженность этих изменений в значительной степени определяет возможность обратимости шока.

- Морфологические изменения при шоке имеют ряд особенностей, обусловленных как структурно-функциональной специализацией органа, так и преобладанием в патогенезе шока одного из его звеньев (нейрорефлекторного, гипоксичного, токсичного). Исходя из этого, при характеристике шока употребляют термин "шоковый орган".

- В шоковой почке значительным дистрофическим и некротическим изменениям подвержены наиболее функционально загруженные отделы нефрона - проксимальные канальцы; развивается некротический нефроз (иногда бывают симметричные кортикальные некрозы почек), который обуславливает острую почечную недостаточность.




Шоковая почка




Шоковые почки - некроз извитых канальцев

- В шоковой печени гепатоцит теряет гликоген, подлелжит гидропической дистрофии, развиваются центрлобулярные некрозы печеночной дольки, появляются признаки структурно-функциональной недостаточности звездчатых ретикулоэндотелиоцитов. Такие морфологические изменения обусловливают возможность развития острой печеночной недостаточности при шоке.




Шоковая печень - пустая центральная вена



Шоковая печень


- Нередко наблюдается сочетание почечной и печеночной недостаточности; в таких случаях говорят о гепаторенальном синдроме.

- Шоковое легкое характеризуется появлением ячеек ателектаза, серозно-геморрагическим отеком с выпадением фибрина в альвеолы, гемостазом и образованием тромбов в микроциркуляторном русле, которое обуславливает развитие острой дыхательной недостаточности.



Шокое легкое – формирование гиалиноподобных мембран свидетельствует о поломке вентиляционно-перфузионного механизма и начале запуска метаболического шунтирования кровотока.

- Структурные изменения миокарда при шоке представлены дистрофическими и некробиотическими изменениями кардиомиоцитов: исчезновением гликогена, появлением липидов и контрактур миофибрилл. Возможно появление мелких ячеек некроза.
- Структурные повреждения при шоке находят не только в шоковых органах, но и в желудочно-кишечном тракте, нервной, эндокринной и иммунной системах.



Сладж в миокарде - шоковое сердце

Нарушения лимфообращения

- Лимфатическая система поддерживает метаболическое равновесие между кровью и тканью, выполняет дренажную функцию путем всасывания из тканей воды и высокомолекулярных веществ (белки, эмульгированные липиды и др.).
- Нарушение лимфообращения проявляется чаще всего недостаточностью лимфообращения.

- Различают такие виды нарушения лимфообращения: механическую, динамическую и резорбционную недостаточность.

- Механическая недостаточность возникает под воздействием факторов, которые могут быть препятствием для тока лимфы и влекут ее застой. К таким факторам следует отнести сдавление или закупорку лимфатических сосудов, блокаду лимфатических узлов (напр., раковыми клетками), удаления грудного протока или лимфатических узлов, недостаточность клапанов лимфатических сосудов.

- Динамическая недостаточность появляется в результате усиленной фильтрации в капиллярах. В таких случаях лимфатические сосуды не в состоянии удалить отечную жидкость из интерстиция.

- Резорбционная недостаточность лимфатической системы возникает в результате измененных биохимических и дисперсных свойств тканевых белков или снижения проницаемости лимфатических капилляров, которая приводит к застою жидкости в тканях. В большинстве случаев встречаются комбинированные формы недостаточности лимфообращения.

- Морфологические проявления недостаточности лимфатической системы характерны независимо от ее формы. К ним относят: застой лимфы и расширение лимфатических сосудов; развитие коллатерального лимфообращения и перестройку лимфатических капилляров и сосудов; образование лимфангиэктазий; развитие лимфедемы, стаз лимфы и образование коагулянтов из белков плазмы (тромбов); лимфорею (хилорею); образование хилёзного асцита, хилоторакса. Эти морфологические изменения отображают последовательные стадии развития недостаточности лимфатической системы.

- Замедление движения лимфы и расширения лимфатических сосудов - первые проявления нарушенного лимфооттока, которые возникают в тех случаях, когда блокируются большинство отводных лимфатических путей. Застой лимфы приводит к включению адаптивных реакций, развития коллатерального лимфообращения.

- При этом происходит не только использование резервных коллатералей, но и новообразование лимфатических капилляров и сосудов, их структурная перестройка. Из-за того, что пластичные возможности лимфатической системы значительные, недостаточность лимфообращения долгое время может быть относительно компенсированной.

- Однако приспособление лимфатической системы в условиях растущего застоя лимфы со временем становится недостаточным. В таких случаях много капилляров и сосудов переполняются лимфой, превращаются в тонкостенные широкие полости (лимфангиэктазии),

- В сосудах, по которым оттекает лимфа, появляются многочисленные выпячивания стенки - варикозное расширение лимфатических сосудов. Наступает декомпенсация лимфообращения, при которой появляется лимфогенный отек, или лимфедема.

- Лимфедема в ряде случаев возникает остро (острая лимфедема), однако чаще бывает хроническая лимфедема. Острые и хронические лимфедемы могут быть как общими, так и местными (региональными).

- Острая общая лимфедема встречается редко (например, при двустороннем тромбозе подключичных вен). В таких случаях при повышении венозного давления в полостных венах в грудном протоке развивается ретроградный застой, который распространяется вплоть до лимфатических капилляров.

- Хроническая общая лимфедема - закономерное явление при хроническом венозном застое, то есть при хронической недостаточности кровообращения, и потому имеет большое клиническое значение.

- Острая местная (регионарная) лимфедема возникает при обтурации отводных лимфатических сосудов (напр., раковыми эмболами) или сжатию (перевязка во время операции), при остром лимфадените, экстирпации лимфатических узлов и сосудов и др. Она нередко исчезает, как только возобновляется коллатеральное лимфообращение.

- Самостоятельное клиническое значение имеет хроническая местная (регионарная) лимфедема, которую делят на врождённую и приобретённую.

- Врождённая связана с гипоплазией или анаплазией лимфатических сосудов нижних конечностей
- Приобретенная развивается в связи со сжатием (опухолью) или закупориванием (хроническое воспаление, склероз) лимфатических сосудов, с хроническим воспалением, склерозом или удалением значительной группы лимфатических узлов (напр., удаление молочной железы при радикальной операции), тромбозом вен, тромбофлебитом, образованием артериовенозного шунта и т.п.

- Хронический застой лимфы приводит к гипоксии ткани, потому имеет склерогенное влияние.
- В условиях растущей гипоксии усиливаются коллагеносинтетическая активность фибробластов и их пролиферация. Ткань, чаще всего кожа и подкожная клетчатка конечностей, увеличивается в объеме, становится твердой, теряет предыдущую форму и вид - возникает так называемая слоновость.



Лимфедема нижней конечности

- На фоне лимфедемы появляется стаз лимфы (лимфостаз), который приводит, с одной стороны, к образованию в лимфатических сосудах белковых коагулянтов - тромбов, а с другой - к повышенной проницаемости и даже разрыву лимфатических капилляров и сосудов, с чем связано развитие лимфорей (лимфоррагии).

- Различают внешнюю лимфорею, когда лимфа вытекает в окружающую среду, и внутреннюю, когда лимфа проникает в ткани или полости тела.
- С внутренней лимфореей связано развитие хилёзного асцита и хилоторакса.

- Хилезный асцит - накопление хилёзной жидкости (лимфа с высоким содержанием жиров) в брюшной полости при резком застое лимфы в органах брюшной полости или при повреждении лимфатических сосудов кишок и брыжейки. Хилезная жидкость белая, похожая на молоко.
- Хилоторакс - накопление хилезной жидкости в плевральной полости при повреждении грудного лимфатического протока, обтурации его тромбом или сжатию опухолью.