

Тема: № 6 " Мотострелковый взвод в наступлении " .



Учебные цели:

- Ознакомить курсантов с основами организации и ведения наступательного боя взводом.
- Разъяснить курсантам динамику наступательного боя.

Литература:

1. Логические таблицы "Работа *кмсв* по организации боя", Алматы, 2000 г, с. 15-22.
2. УП «Организация, вооружение и тактика действий соединений, частей и соединений армии Китая». Астана, 2003 г., инв.№2804, с. 87-97.
3. "Тактика", книга 1, с.с. 195 – 221.
4. "Тактика", книга 2, инв.№ 747, с.с. 123 – 127.
5. "МСВ (ТВ) в бою", МО, 1989 г. 1. БУСВ, ч. 3, ст. ст. 6 – 8, 16 – 19, 85 – 101, 102, 107.

Учебные вопросы:

- 1. "Основы наступления взводом"
- 2. "Организация наступления командиром взвода. Ведение наступления взводом"

**1 Учебный вопрос:
«Основы наступления
взводом»**

“Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности

Ст. 144 БУСВ, ч. 2

Оно заключается в:

- поражении противника всеми имеющимися средствами,
- решительной атаке,
- стремительном продвижении войск в глубину его боевого порядка,
- уничтожении и пленении живой силы,
- захвате вооружения, техники и намеченных районов (рубежей местности).

Характерными чертами наступления , являются:

- решительность целей,
- высокая напряжённость,
- скоротечность и динамичность боевых действий,
- их наземно-воздушный характер,
- одновременное мощное огневое воздействие на всю глубину построения сторон,
- применение разнообразных способов выполнения боевых задач,
- быстрый переход от одних видов действий к другим,
- сложная радиоэлектронная обстановка.

Разгром противостоящего противника и успех наступления **достигается:**

- умелым применением всех средств поражения,
- быстрым использованием результатов ударов авиации и огня артиллерии,
- своевременным наращиванием усилий в глубину,
- широким применением охватов, обходов и проведением атак во фланг и в тыл противнику.

Самым ответственным моментом наступления является атака.

- Ст. 153 БУСВ ч. 2: "**Атака** заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке, в сочетании с интенсивным огнём из танков, БМП, а по мере сближения с противником и из других видов оружия в целях его уничтожения".

способы атаки:

- ✓ Атака в пешем порядке.
- ✓ Атака на боевой технике.

Атака в пешем порядке

применяется:

- ❖ При прорыве подготовленной обороны противника, укреплённых районов.
- ❖ На резкопересечённой и труднодоступной для боевой техники местности.
- ❖ При действиях мотострелковых подразделений на автомобилях.

Атака на боевой технике

применяется:


- Когда оборона противника надёжно подавлена с уничтожением большей части его противотанковых средств.
- При наступлении на поспешно занятую оборону.
- При преследовании противника.

Наступление может проводиться в различных условиях.

Под условиями перехода войск в наступление понимается конкретная тактическая обстановка, в которой оно организуется и ведётся, а именно:

- Положение, состав и характер действий противника;
- Боевой состав, положение и состояние своих войск и соседей;
- Применение ядерного оружия и других средств обычного поражения;
- Физико – географические условия;
- Местность, на которой ведутся боевые действия сторон;
- Погодные и климатические условия;
- Время года, суток и др.

Разновидности и способы перехода войск в наступление:



сущность наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником заключается

- наши войска из положения обороны,
- после необходимой перегруппировки или занятия исходного положения,
- после выдвигения из глубины и смены ранее обороняющихся войск,
- используя результаты огня артиллерии, ударов авиации,
- наносят поражение противнику из всех видов оружия с места,
- решительно атакуют и уничтожают противника из всех видов оружия на переднем крае,
- стремительно развивают наступление в глубину его обороны,
- уничтожают противника в глубине обороны с фронта, флангов и тыла, используя манёвр силами и средствами.



Сущность наступления с ходу заключается

- наши войска, выдвигаясь из глубины (с марша, исходного района, района сбора по боевой тревоге, мест постоянной дислокации и т.д.),
- под прикрытием впереди обороняющихся войск,
- во время огневой подготовки,
- последовательно развёртываются на рубежах развёртывания,
- выходят на рубеж перехода в атаку в боевом порядке,
- используя результаты огня артиллерии, ударов авиации,
- решительно атакуют и уничтожают противника из всех видов оружия на переднем крае
- стремительно развивают наступление в глубину его обороны,
- уничтожают противника в глубине обороны с фронта, флангов и тыла, используя манёвр силами и средствами.


При наступлении из положения
непосредственного соприкосновения с
противником, войскам назначаются
следующие рубежи (пункты):

1. *Мсб* – **исходный район** для наступления (*мсп* – **исходное положение**, как правило – первая траншея).
2. Для танковых подразделений, приданным мотострелковым подразделениям назначается **выжидательный район (позиция)**.
3. Для своевременного выдвижения и переход в атаку подразделениям назначается
 - **маршрут выдвижения,**
 - **Исходный пункт (рубеж)**
 - **рубежи развёртывания в ротные, взводные колонны**
 - рубеж перехода в атаку.**

2мсб



3мсб



Место взвода в наступлении

- ст. 86 БУСВ ч.3: "Мотострелковый взвод наступает:
 - в составе *мср*,
 - Самостоятельно:
 - в резерве *мсб*,
 - в штурмовой группе,
 - в БРД
- Кроме того он может действовать в передовой группе тактического воздушного десанта".

Наступая в составе роты, *МСВ* может находиться в центре боевого порядка или на флангах, на направлении главного удара или на второстепенном направлении.

- **Роль** взвода в наступлении зависит от его места в боевом порядке роты, батальона. От выполнения поставленной задачи взводом зависит успех выполнения задачи роты, батальона

- “В целях большей самостоятельности при ведении общевойскового боя мотострелковыми и танковыми подразделениями придаются или выделяются для поддержки подразделения других родов войск и специальных войск.
- **Приданные подразделения** полностью подчиняются общевойсковому командиру и выполняют поставленные им задачи.
- **Поддерживающие подразделения** остаются в подчинении старшего командира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также задачи, поставленные командиром поддерживаемого подразделения, в пределах выделенного ресурса (наряда) сил”.

Ст. 19 БУСВ ч. 2

Мотострелковому взводу могут придаваться:

- Гранатомётное подразделение.
- Противотанковое подразделение.
- Иногда инженерно – сапёрное подразделение.
- Химики – разведчики.
- Танк

особенности наступления пограничной заставы:

- Отсутствие артиллерии (самое мощное средство – АГС-17), малое количество огневых средств (по штату на *погз* не более 50 человек, вооружение – в основном автоматы, несколько РПК, ПК, РПГ, может быть 12,7 мм “Утёс”, 14,5 мм КПВТ).
- Оборона вторгшегося противника будет носить очаговый характер, направленный на удержание важных районов (рубежей, объектов).
- Оборона противника в инженерном отношении подготовлена слабо.
- Наступление *погз* осуществляется до линии государственной границы (задача *погз* уничтожение вторгшегося противника и восстановление положения на государственной границе).
- Наступление осуществляется только на малочисленного противника.
- Наступление *погз* осуществляется, как правило, самостоятельно (иногда во взаимодействии с резервом соседних *погз*, *погк*).

“Боевой порядок – построение подразделений для ведения боя. Он должен отвечать поставленной задаче”.

**Взвод наступает на фронте
до 300м, отделение – до 50 м.**


- **Боевой порядок взвода, наступающего на БМП, состоит из:**
- **боевой линии машин (с интервалом между ними до 100 м, БМП выдвигаются за танками на удалении 100-200 м),**
- **средств усиления (действующих в боевой линии или за ней).**

Боевой порядок взвода, наступающего в пешем порядке, состоит из:

- цепи (интервал между солдатами 6-8м, между отделениями – до 50 м, вслед за танками до 100 – 200 м или непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающим его безопасность от разрыва мин и снарядов своей артиллерии и поддержку танков огнём стрелкового оружия. Безопасным удалением считается для мотострелковых подразделений – до 400м, для БМП – до 300 м, для танков – до 200 м, КНП *КМСВ* находится до 50 м за цепью взвода),
- боевых машин пехоты (используя складки местности, скачками от рубежа к рубежу продвигаются за цепью отделения, на фланге или в цепи),
- средств усиления (действуют в цепи или за ней).

Мотострелковому взводу в наступлении указываются:

- **объект атаки** (объектом атаки обычно является противник в окопах или в других фортификационных сооружениях опорного пункта, а также отдельно расположенные на направлении наступления танки, орудия, пулемёты и другие огневые средства противника).
- **Направление продолжения наступления.**
При постановке боевой задачи по радио взводу может быть указано только направление продолжения наступления, а ночью – только азимут направления наступления.




■ Элементы боевого порядка *погз* в наступление:

- укрупнённый пограничный наряд;
- БРД;
- резерв *погз*;
- группа захвата;
- атакующая группа;
- группа кинофотодокументирования.

может создаваться группа огневых средств и др.

- Выдвижение *погз* в район вооружённого вторжения будет осуществляться под прикрытием УПН, БРД.
- Организация боя *нпогз* осуществляется по заранее разработанному плану отражения вооружённого вторжения(на организацию боя *нпогз* выделяет мало времени).

Боевой порядок и боевая задача ПогЗ в наступлении по уничтожению ДРГ



ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ *МСВ* В НАСТУПЛЕНИИ ПО БОРЬБЕ С БРОНИРОВАННЫМИ ЦЕЛЯМИ

ПРОТИВНИКА:

- БМП – 2 - 3 ед. х 1 (коэффициент поражения в наступлении),
- РПГ – 7 - 3 ед. X 0,2 (коэффициент поражения в наступлении), сумма равна приблизительно 5 условным танкам противника.

Выводы:

- *МСВ* в наступлении способен уничтожить до 3 танков противника (или до 4 других бронированных целей), при этом все противотанковые средства *МСВ* будут уничтожены (т.е. *МСВ* останется небоеспособным).
- При уничтожении 1-2 танков противника – до *ТВ* "Южных" (4 других бронированных целей – до 2-х *МПВ* "Южных"), *МСВ* останется боеспособным, т. к. 50% наших ПТС не будут уничтожены.
- Исходя из тактики действий противника, на фронте наступления *МСВ* (до 300 м) ожидается около 1 – 3 танков противника следовательно, *МСВ* без средств усиления способен выполнить поставленную задачу.

При расчёте огневых возможностей по стрелковому оружию, используя знакомую вам методику, мы выходим на результат: 2850 пуль в минуту выпускает взвод на фронте до 300 м, следовательно, может создать плотность 9 пуль в минуту на 1 м фронта наступления

Вывод:

Мотострелковый взвод в наступлении без средств усиления способен создать плотность огня необходимую для выполнения поставленной задачи.

2 учебный вопрос

“Организация наступления командиром взвода.

Ведение наступления взводом”.



Работа командира по подготовке к наступлению начинается с получением боевой задачи и определены для *КМСВ* в ст.17 БУСВ ч. 3:

- ◆ Уяснение задачи;
- ◆ Отдача предварительных распоряжений для быстрой подготовки подразделения к выполнению боевой задачи;
- ◆ Оценка обстановки;
- ◆ Принятие решения и доклад его старшему командиру;
- ◆ Проведение рекогносцировки;
- ◆ Отдача боевого приказа;
- ◆ Организация взаимодействия, боевого обеспечения и управления;
- ◆ Организация и контроль подготовки личного состава, вооружения и техники к бою;
- ◆ Проверка готовности подразделения к выполнению боевой задачи;
- ◆ Доклад старшему командиру о готовности подразделения.

Особенность работы *кмсв* по организации наступления из положения непосредственного соприкосновения с противником с занятием исходного положения для наступления будет заключаться в том, что прежде вышеуказанной работы, он обязан:

- ◆ **Организовать наблюдение.**
- ◆ **Организовать систему огня (на случай отражения внезапной атаки противника).**
- ◆ **Дооборудовать исходное положение в инженерном отношении.**

Личный состав обычно располагается в траншее, БМП скрытно занимают огневые позиции рядом со своими отделениями или позади них до 50 м. Если занять огневые позиции скрытно не удаётся, БМП могут располагаться совместно с взаимодействующим танковым подразделением на его исходной или выжидательной позиции.

Наступление взвод начинает после проведения огневой подготовки атаки, во время которой он огнём своего оружия уничтожает обнаруженные огневые средства, а т.ж. живую силу противника.

Командир взвода управляет огнём подчинённых, ведёт наблюдение за целями, подлежащими уничтожению и подавлению в ходе огневой подготовки атаки на направлении действия взвода. О результатах наблюдения докладывает командиру роты.

В установленное время по команде старшего командира танковый взвод начинает выдвижение к рубежу перехода в атаку из исходной (выжидательной) позиции. За танками начинают движение БМП.

С подходом к рубежу перехода в атаку, танковый взвод развёртывается в боевую линию и с максимально допустимой скоростью продолжает движение, уничтожая противника огнём с ходу. БМП выходят к своим отделениям. С подходом танков к исходному положению для наступления, кмсв командует: **“Приготовиться к атаке”, затем **“Обозначить проходы для танков”**. После прохождения танками исходного положения, командир взвода подаёт команду: **“Взвод, в атаку - ВПЕРЁД”**, по которой личный состав выскакивает из траншеи (окопа) и ускоренным шагом или бегом вслед за танками атакует противника, двигаясь в направлении проходов в заграждениях. БМП, двигаясь в цепи взвода, огнём поддерживают атаку танков и личного состава.**

до начала наступления с ходу, подразделения скрыто занимают указанный старшим командиром район. **КМСВ** организует расположение взвода на месте, подготовку вооружения, боевой техники и личного состава к предстоящему бою. С получением боевой задачи, организует бой.

- ◆ В период огневой подготовки атаки взвод выдвигается к рубежу перехода в атаку в колонне.
- ◆ С подходом к рубежу перехода в атаку, по команде командира роты развёртывается в боевой порядок и, уничтожая противника огнём с ходу, продолжает движение к переднему краю обороны противника.

При атаке в пешем порядке, с подходом к установленному рубежу спешивания, командир взвода подаёт команду (а командиры отделений дублируют): **“Взвод (отделение), приготовиться к спешиванию”**. По этой команде БМП догоняют танки, личный состав ставит оружие на предохранитель, вынимает его из бойниц и подготавливается к спешиванию. С выходом взвода на рубеж спешивания по команде командира взвода: **“Взвод – к машинам”**, механики – водители БМП уменьшают скорость движения машин или, используя имеющиеся укрытия, делают короткую остановку. Отделения по команде своих командиров: **“К машине”** быстро выскакивают из машин, а по команде **“Отделение, на такой-то предмет – к бою, вперёд”** развёртываются в цепь и, ведя интенсивный огонь на ходу, ускоренным шагом или бегом продолжают движение к переднему краю. Командир взвода уточняет в движении задачи командирам отделений.

Мотострелковый взвод действует вслед за танками и уничтожает на ходу огневые средства противника, в первую очередь противотанковые, не давая возможности отсечь себя от танков.

Командир взвода управляет огнём взвода, уточняет порядок преодоления заграждений противника. Преодоление заграждений перед передним краем обороны противника осуществляется под прикрытием огня артиллерии, боевых вертолётов, гранатомётного взвода, а также при взаимной поддержке огня танков, БМП и стрелкового оружия. Танки и БМП, оснащённые минными тралами, преодолевают минное поле противника в боевом порядке по своим направлениям, а не имеющие минных тралов – установленным порядком по проделанному проходу. При этом личный состав мотострелкового взвода, атакующий противника в пешем порядке, преодолевает минное поле вслед за танками по их колеям или по проделанному проходу.

С подходом личного состава к заграждениям по команде *кмсв* **“Взвод, в направлении такого-то предмета, в колонну по два (по три), направляющее первое отделение, в проход, бегом - МАРШ”** отделения в установленном порядке на ходу занимают места в колонне взвода. БМП в это время с коротких остановок уничтожают огневые средства противника, препятствующие танкам и личному составу преодолевать заграждения. Они преодолевают заграждения за колонной взвода. Если БМП оснащены стабилизирующим вооружением, то они могут преодолевать заграждения в колонне непосредственно за танком. Личный состав в этом случае преодолевает заграждения вслед за БМП.

Преодоление заграждений, по команде командира взвода “Взвод, в направлении такого-то предмета – к бою, ВПЕРЁД” или “Взвод, за мной – к бою, ВПЕРЁД” взвод в установленном порядке развёртывается в цепь, открывает огонь из своего оружия и стремительно атакует противника.

Приблизившись к траншее противника на 25 – 40 м, по команде командира взвода: “Взвод, гранатами ОГОНЬ” личный состав забрасывает противника гранатами и в точно установленное время “Ч” с криком “УРА” вслед за танками врывается на передний край обороны, уничтожает противника огнём в упор и безостановочно продолжает атаку в указанном направлении.

После преодоления заграждений, по команде командира взвода **“Взвод, в направлении такого-то предмета – к бою, ВПЕРЁД”** или **“Взвод, за мной – к бою, ВПЕРЁД”** взвод в установленном порядке развёртывается в цепь, открывает огонь из своего оружия и стремительно атакует противника. Приблизившись к траншее противника на 25 – 40 м, по команде командира взвода: **“Взвод, гранатами ОГОНЬ”** личный состав забрасывает противника гранатами и в точно установленное время **“Ч”** с криком **“УРА”** вслед за танками врывается на передний край обороны, уничтожает противника огнём в упор и безостановочно продолжает атаку в указанном направлении.

Опорный пункт, в котором противник оказывает сопротивление, взвод обходит и атакует во фланг или тыл. Для манёвра используются складки местности, промежутки в боевых порядках или открытые фланги противника, в целях маскировки могут применяться аэрозоли. При невозможности обхода опорного пункта, командир взвода сосредотачивает огонь взвода, приданных средств и вызывает огонь взаимодействующих подразделений по целям, препятствующим продвижению, выдвигает отделения на выгодный рубеж, принимает меры для проделывания прохода в заграждениях. Взвод, используя результаты огневого поражения противника, атакой с фронта завершает его уничтожение и продолжает движение вперёд. По мере ослабления сопротивления противника мотострелковый взвод по команде командира производит посадку на БМП и организует преследование противника, немедленно докладывает об этом командиру роты.

. Контратакующего противника взвод уничтожает во взаимодействии с другими подразделениями стремительной атакой с ходу или по указанию командира роты, сначала поражает противника огнём с выгодного рубежа. При этом танки и БМП занимают огневые позиции за ближайшими укрытиями, а личный состав взвода спешивается и занимает выгодные позиции, как правило, впереди них. Затем взвод атакой завершает уничтожение противника. Взвод, не подвергшийся контратаке, ускоряет своё продвижение в целях выхода во фланг и в тыл контратакующему противнику.

При обнаружении контратакующего противника, превосходящего по численности, взвод закрепляется на тактически выгодном рубеже, командир взвода в короткие сроки организует наблюдение, систему огня и инженерное оборудование местности. Особое внимание уделяется организации противотанковой обороны.

Особенности организации и ведения наступления ночью.

Подготовка к наступлению ночью проводится в светлое время суток.

Командир взвода, организуя наступление ночью, кроме обычных вопросов определяет:

- ◆ видимые в тёмное время суток ориентиры;
- ◆ азимут направления наступления взвода и направляющее отделение;
- ◆ порядок обозначения отделений (танков, БМП), прохода в заграждениях;
- ◆ порядок освещения местности;
- ◆ порядок использования ПНВ и подготовки оружия для стрельбы ночью;
- ◆ сигналы опознавания;
- ◆ организует обеспечение отделений осветительными и сигнальными средствами, трассирующими пулями и снарядами.
- ◆ В ходе наступления ночью особое внимание уделяется ведению разведки, выдерживанию направления и своевременному обозначению своего положения. При угрозе применения противником ядерного оружия для защиты от светового излучения ядерных взрывов используются защитные свойства техники, личный состав ведёт бой в специальных защитных очках. Кроме того, оптические приборы, ПНВ и стёкла кабин подготавливаются для ослабления воздействия светового импульса. *МСВ* ночью наступает обычно в пешем порядке. Средства освещения применяются так, чтобы не освещать свои боевые порядки.