



**Военная кафедра
при Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики»**



Тема № 6: «ОСНОВЫ НАСТУПЛЕНИЯ»



Учебные вопросы

2

- 1. Основы наступления, его сущность и характерные черты. Цель наступления. Способы перехода в наступление.**
- 2. Боевой порядок взвода и отделения в наступлении. Боевые задачи подразделений в наступлении и их содержание.**
- 3. Способы атаки. Последовательность и способы разгрома противника, отражение его контратаки.**





1. «Тактика (взвод, отделение, танк).» Часть 1. Учебник. М., Воениздат 1992г.
2. «Тактика» В.Г.Резниченко, И.Н. Воробьев М., Воениздат 1988г, с изменениями.
3. И.Н. Воробьев «Тактика общевойскового боя» М. Военная мысль, 2004 г.
4. «Мотострелковый (танковый) взвод в бою» Андрусенко И.М., Дуков Р.Г., Фомин Ю.Р. М. Воениздат 1989 г.
5. «Боевой устав Сухопутных войск» Часть I I. -М., Воениздат 2014 год. «Боевой устав Сухопутных войск.» Часть I I I. -М., Воениздат 2014 год.
6. Учебник сержанта мотострелковых войск. М., Воениздат 2003 г.



Основы наступления

4

Наступление - вид действий (боя) взвода (отделения), проводится в целях разгрома противника и овладения назначенным объектом.

Под **разгромом** понимается нанесение противнику такого ущерба, при котором он теряет способность к сопротивлению.





Цель наступления

5

Цель наступления взвода (отделения) достигается выполнением ряда тактических задач, основными из которых являются:

1. занятие исходного района (позиции) для наступления
2. выдвижение к рубежу перехода в атаку, развертывание в боевой порядок и сближение с противником
3. преодоление инженерных заграждений и естественных препятствий
4. атака и овладение указанным объектом
5. развитие наступления в глубине обороны
6. отражение контратаки и преследование противника.





Сущность наступления

6

Наступление заключается:

- В поражении противника всеми имеющимися в распоряжении командира взвода (отделения) средствами;
- В решительной атаке;
- В стремительном продвижении подразделения в глубину боевого порядка противника;
- В уничтожении и пленении живой силы, захвате вооружения, техники и различных объектов.

В зависимости от обстановки и поставленных задач наступление может вестись:

- **На обороняющегося противника**
- **На наступающего противника**
- ▶ □ **На отходящего противника**



Способы перехода в наступление



Наступление взвода (отделения) **на обороняющегося противника** в зависимости от характера местности, готовности его обороны и степени огневого поражения может осуществляться:

- **с выдвижением из глубины;**
- **из положения непосредственного соприкосновения с ним;**

на наступающего противника - **путем встречного боя;**

на отходящего противника - **его преследованием.**





Способы перехода в наступление



Наступление с выдвижением из глубины обычно начинается из исходного района последовательным развертыванием подразделений для атаки противника с ходу.


Для обеспечения организованного выдвижения подразделений и одновременной атаки противника назначаются:

- маршрут выдвижения
- исходный пункт
- рубежи развертывания
- рубеж перехода в атаку и безопасного удаления, а при атаке в пешем порядке для мотострелковых подразделений – и **рубеж спешивания**.





Районы и рубежи, назначаемые батальону при наступлении с выдвижением из глубины





Исходный пункт



Назначается для своевременного начала выдвижения из исходного района.

Его удаление должно обеспечивать вытягивание колонны батальона со средствами усиления из занимаемого района, достижение им установленной скорости и может составлять **5–10 км** от внешней границы исходного района.





Рубеж развертывания во взводные колонны



Назначается по возможности за складками местности в **3-4 км** от переднего края обороны противника.



Рубеж перехода в атаку

12

Выбирается так, чтобы его удаление обеспечивало танковым и мотострелковым подразделениям ведение действительного огня из основных видов оружия и позволяло им безостановочно на максимальной скорости достичь переднего края обороны противника в указанное время («Ч»). Он может назначаться на удалении **до 600 м** от переднего края обороны противника, а иногда и более.





Рубеж спешивания



Назначается как можно ближе к переднему краю обороны противника, обычно в местах, укрытых от огня его пулеметов и противотанковых средств ближнего боя с учетом рубежа безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат). Иногда он может совпадать с рубежом перехода в атаку.





Рубежи, назначаемые взводу в наступлении с ходу


14

Рубеж развертывания во взводные колонны – **3-4 км** от переднего края обороны

Рубеж перехода в атаку – **до 600 м** (иногда и более) от ПКО противника

Рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов в пешем порядке **не ближе 400 м**, на БМП(БТР) **не ближе 300 м**, для танков **не ближе 200 м**.

Рубеж спешивания назначается как можно ближе к переднему краю





Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним



Начинается в заранее созданном боевом порядке с исходной позиции роты, которая занимается после необходимой перегруппировки или со сменой обороняющихся подразделений. Рубеж перехода в атаку, как правило, назначается по первой траншее.





При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником со сменой обороняющихся ВОЙСК



16

Мотострелковый взвод (отделение) в составе роты (взвода) выдвигается в район встречи с проводниками и, спешившись, по скрытым путям, а в последующем по ходам сообщения и траншеям выходит на свою исходную позицию и занимает ее, принимая от сдающего подразделения опорный пункт (исходную, боевую позицию), схему опорного пункта (карточку огня), формуляр минного поля и все имеющиеся данные о противнике. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) располагаются в укрытиях на направлении действий своих подразделений и выдвигаются к ним в установленное командиром взвода время.





Сближение с противником



Осуществляется как при наступлении с выдвижением из глубины, из положения непосредственного соприкосновения с ним, так и в глубине его обороны.

При атаке переднего края обороны противника сближение с ним может осуществляться на боевых машинах пехоты до рубежа перехода в атаку или спешивания, а при действиях в пешем порядке – в линию отделений или боевых групп. В глубине обороны сближение с противником может осуществляться, кроме того, с применением различных способов передвижения (перебежками или переползаниями, ускоренным шагом или бегом).





Мотострелковый взвод в наступлении

18

Мотострелковый взвод обычно наступает в составе роты, может составлять общевойсковой резерв батальона (роты), действовать в боевом разведывательном дозоре.

Мотострелковый взвод, может действовать в разведывательном дозоре, передовой группе тактического воздушного десанта, а также составлять основу штурмовой группы.

Мотострелковому взводу в зависимости от условий обстановки и выполняемой задачи могут придаваться:

- **гранатометное подразделение**
- **противотанковое подразделение**
- **огнеметное подразделение**
- **снайперская пара (группа) и другие огневые средства**
 - **при выполнении самостоятельных задач – подразделение инженерных войск.**



Боевая задача взвода в наступлении

19


Мотострелковому взводу в наступлении в качестве боевой задачи указывается **объект атаки и направление продолжения наступления**. В случаях, когда перед фронтом наступления противник не разведан, при наступлении в особых условиях при постановке боевой задачи может быть указано только направление наступления. Взвод наступает на фронте **до 400 м**. Взводу, составляющему общевойсковой резерв батальона (роты), указываются направление (маршрут) и порядок перемещения в ходе наступления, возможные задачи, к выполнению которых необходимо быть готовым.

Объектом атаки взвода являются наблюдаемая живая сила в окопах или в других фортификационных сооружениях, а также танки, орудия, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие огневые средства противника, расположенные в первой траншее и в ближайшей глубине его обороны.

Направление продолжения наступления определяется с расчетом выполнения ближайшей задачи роты.



Боевая задача мотострелкового взвода в наступлении (вариант)





Боевой порядок МСВ



Боевой порядок взвода обычно включает:

- Мотострелковые отделения;
- Группу управления и огневой поддержки;
- Иногда группу боевых машин.





Боевой порядок МСВ

22

Мотострелковые отделения в боевом порядке взвода в зависимости от выполняемой задачи и условий обстановки могут наступать в линию, в две линии, углом назад (вперед) или уступом (вправо или влево). Интервалы между отделениями по фронту могут быть до 100 м.

Мотострелковые отделения первой линии предназначены для уничтожения противника в объектах атаки и наступления в глубине, **второй линии** – для прикрытия одного из флангов взвода, уничтожения фланкирующих огневых средств противника и противника, оставшегося в траншее, а также для совершения маневра.

Группа управления предназначена для управления подразделениями (огневыми средствами) и огнем в ходе наступления, а **группы огневой поддержки** – для огневой поддержки отделений.


Обе группы действуют за боевыми порядками отделений на удалении **до 50 м**, а **группа огневой поддержки** иногда – и непосредственно в их боевых порядках.





Варианты боевого порядка МСВ в наступлении


23




В линию




Углом вперед




Уступом вправо



В две линии




Углом назад



В линию с созданием группы боевых машин


Боевой порядок взвода в наступлении (на БМП)





Боевой порядок взвода в наступлении (в пешем порядке)

25





Боевая задача отделения в наступлении

26

Мотострелковое отделение наступает обычно в составе взвода или может придаваться танковому взводу. В пешем порядке мотострелковое отделение наступает на фронте **до 50 м.**

Мотострелковому отделению в наступлении в качестве задачи указывается **объект атаки** и **направление продолжения наступления.**

Объектом атаки мотострелкового отделения являются наблюдаемая живая сила в окопах или в других фортификационных сооружениях, а также танки, орудия, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие огневые средства противника, расположенные в первой траншее и в ближайшей глубине.

Направление продолжения наступления отделения определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение задачи взвода.



Боевой порядок мотострелкового отделения, наступающего в пешем порядке, в зависимости от условий обстановки и решения командира, может состоять:



- **из цепи или боевых групп (маневренной и огневой); (может включать боевую машину).**


При наступлении цепью интервалы между военнослужащими могут быть **6-8 м (8-12 шагов)**, а между группами – **25-30 м.**

При наступлении цепью командир отделения действует обычно в центре, а боевыми группами – при одной из групп или самостоятельно.



Боевой порядок мотострелкового отделения






Сближение с противником под прикрытием брони боевых машин
и развертывание мотострелкового отделения (вариант)




Боевой порядок мотострелкового отделения

30




Порядок перемещения:
→ 1-го стрелка;
→ 2-го стрелка;
→ старшего стрелка



Порядок перемещения:
→ пулеметчика;
→ гранатометчика;
→ командира отделения

Порядок преодоления минно-взрывного заграждения
мотострелковым отделением (вариант)



Уничтожение противника, оставшегося в траншеях (вариант)



Атака заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в сочетании с интенсивным огнем из танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), а по мере сближения с противником и из других видов оружия в целях его уничтожения.

Перед атакой по плану старшего начальника проводится **огневая подготовка наступления**, а в ходе наступления – **огневая поддержка наступающих войск**.

Атака мотострелкового взвода может осуществляться в пешем порядке или на боевых машинах.



Атака взвода (отделения) в пешем порядке применяется при наступлении на подготовленную оборону противника, укрепленный район, овладении населенным пунктом, а также на резкопересеченной и труднодоступной для танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) местности.

По способу осуществления она может быть:

- **одновременной (фронтальной);**
- **последовательной;**
- **во фланг и с тыла.**



При **одновременной атаке** личный состав мотострелкового взвода (отделения) действует цепью, в одну или две линии отделений (боевыми группами) непосредственно за танками на удалении **до 200м**, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов (мин) своей артиллерии и поддержку продвижения танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры), в этом случае передвигаются от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию), используя складки местности, действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танков и личного состава мотострелковых подразделений, или непосредственно в боевых порядках своих подразделений. Управление ими осуществляет заместитель командира взвода.



При **последовательной атаке** взвод (отделение): одно или два отделения (огневая группа отделения) и боевые машины своим огнем с места обеспечивают действия других отделений (маневренной группы отделения), уничтожая живую силу и огневые средства в объекте атаки, на флангах и в ближайшей глубине.

Другие отделения (маневренная группа) под прикрытием огня отделений (огневой группы), танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) минометов, артиллерии, аэрозолей атакуют и уничтожают противника, овладевают указанным рубежом, закрепляются на нем и обеспечивают атаку оставшихся отделений (огневой группы).

Последовательная атака может применяться в случае, когда танки на направлении взвода не действуют, перед передним краем обороны (опорного пункта) находится система минно-взрывных и не взрывных заграждений, при овладении объектом в глубине обороны противника, при наступлении в населенном пункте или в горах.



Атака на боевых машинах пехоты применяется на доступной для них местности при наступлении на противника, поспешно перешедшего к обороне, при отсутствии организованного сопротивления, а также, когда оборона противника надежно подавлена и большая часть его противотанковых средств уничтожена. При этом танки атакуют вслед за разрывами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) – в боевой линии за танками на удалении **100–200 м**, ведя огонь из всех своих огневых средств.



Последовательность и способы разгрома противника




Наступление на обороняющегося противника характеризуется неравномерностью продвижения подразделений и развивается в сложной и быстроменяющейся обстановке. Успешное продвижение хотя бы одного отделения или соседей командир взвода немедленно использует для выхода во фланг (тыл) противнику и развития успеха. При отставании соседей взвод, не приостанавливая наступления, частью огневых средств подавляет цели, мешающие продвижению соседей.







Овладение объектом мотострелковым взводом




Атака с фронта и во фланги



Атака во фланги со сковыванием противника с фронта



Атака с фронта



Атака в тыл со сковыванием противника с фронта




Последовательность и способы отражения контратаки противника



Контратакующего противника взвод уничтожает во взаимодействии с другими подразделениями огнем и решительной атакой с ходу или по указанию командира роты сначала поражает противника огнем с выгодного рубежа.

При этом танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за ближайшими укрытиями, а личный состав мотострелкового взвода спешивается и занимает выгодные позиции, как правило, впереди них. Затем взвод атакой во взаимодействии с соседями или самостоятельно завершает уничтожение противника.







Военная кафедра при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»



Спасибо за внимание!

