



«СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ ВЗВОДА»

1. Способы перехода в наступление.
2. Организация и подготовка наступления взвода (роты).
3. Обязанности командира взвода (роты) по ведению наступательного боя.




Рубежи, назначаемые подразделениям в наступлении с ходу


показатели	полк	батальон	рота	взвод
Фронт наступления	до 5 км	до 2 км	до 1 км	до 300 м
Ширина участка прорыва	2-3 км	до 1 км	до 500 м	
Удаление исходного района	20 - 40 км			
Рубеж развертывания в колонны:	батальонные 10 - 15 км	ротные 6 - 8 км	взводные 2-3 км	
Рубеж перехода в атаку	до 600 м от переднего края			
Рубеж посадки десантом на автомобили	2 - 4 км			
Рубеж спешивания	300 м и более			
Рубеж безопасного удаления	до 4 км.			
Удаление командных пунктов	КП 1-3км, ТПУ 8-12 км	до 300 м	до 200 м	
Удаление второго эшелона (резерва)	6-8 км	1,5-2 км		




Боевой порядок взвода в наступлении




Боевой порядок мсо в наступлении.




Боевой порядок мсв при наступлении в пешем порядке.




Боевой порядок мсв при наступлении на БМП.




Боевой порядок мсв при наступлении на БМП за танком.



Боевой порядок мсв при наступлении пешем порядком за танком.



Боевой порядок мср в наступлении.



Боевой порядок мсб в наступлении.

организация боя

**принятие
решения**

**постановка боевых
задач
подразделениям**

**организация
взаимодействия**

**организация огневого
поражения противника**

**организация всестороннего
обеспечения боя и
управления**

подготовка подразделений к выполнению боевой задачи

подготовка исходного района для наступления

**контроль готовности подразделений к выполнению
боевых задач и другие мероприятия**

Подготовка наступления

Уяснение полученной задачи

Задача подразделения

Задача соседей и порядок взаимодействия с ними

Объекты, поражаемые средствами старш. командира

Время готовности и к вып-ю БЗ

Даёт указания командирам штатных и приданных подразделений по подготовке к выполнению полученной боевой задачи, о времени порядке работы на местности

Оценка обстановки

Сведения о противнике

Возможности своего подразделен.

Сведения о соседях

Тактич. св-ва местности

Время суток, погода

Проведение тактических расчетов

соотношения сил и средств

расчёт на выдвижение, марш

Порядок принятия решения командиром

замысел боя

направление сосредоточения основных усилий;

какого противника, каким способом и в какой последовательности разгромить;

порядок поражения противника огнём танков, БМП, других штатных и приданных средств;

построение боевого порядка.

боевые задачи подразделениям

Задачи взводам (отделениям)

Задачи приданным подразделениям

Задачи огневым средствам (танк, БТР, РПК, АГС и т.д.)

основные вопросы организации управления и взаимодействия

Согласовать действия в предстоящем бою с командирами штатных и приданных подразделений (огнев. средств)

Указать сигналы оповещения, управления, взаимодействия и порядок действий по ним

Доводит радиоданные и порядок пользования радио- и сигнальными средствами связи

задачи по видам боевого обеспечения

Порядок наблюдения

Порядок действий при применении ОМП и ВТО

Порядок инж. оборудования позиций

Порядок маскировки

Порядок охранения

Решение командира подразделения

Огневая подготовка атаки и порядок действий командира в наступлении

1) ставит задачи подразделениям, огневым средствам на уничтожение уцелевших и вновь выявленных целей противника

2) контролирует своевременность проделывания проходов в инженерных заграждениях

3) докладывает командиру роты о готовности взвода к атаке

Выдвижение приданных (взаимодействующих) танков к *рубежу перехода в атаку*, развертывание во взводные колонны, а затем в боевой порядок и переход в атаку.

4) при приближении танков к *исходному рубежу* командует: «**Взвод (отделение), приготовиться к атаке**»;
после его прохождения: «**Взвод (отделение), в атаку – вперед**»

Мотострелковые подразделения атакуют противника либо **на БМП (БТР) в боевой линии** за танками на удалении 100-200 м, ведя огонь из всех огневых средств, либо **в цепи** непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающем его безопасность от разрывов своей артиллерии,

КНП роты перемещается за боевой линией (цепью) на удалении до 200 м. При наступлении в пешем порядке командир роты, как правило, спешивается. Командир взвода (отделения) – со своими подразделениями.


Минные поля, внезапно установленные средствами дистанционного минирования, при невозможности их обхода, преодолеваются по проходам, проделанным группами разграждения и группами разминирования.

5) при преодолении заграждения командует: «**Взвод, в направлении (название предмета), в колонну по два (по три), направляющее – первое отделение, в проход, бегом – МАРШ**», либо «**Взвод (отделение), за мной, в колонну по два (по три), в проход, бегом – МАРШ**»

6) после преодоления заграждений командует: «**Взвод, в направлении (название предмета) – к бою, ВПЕРЁД**», либо «**Взвод (отделение), за мной – к бою, ВПЕРЁД**»

7) приблизившись к траншее противника на 25-40 м командует: «**Взвод (отделение), гранатами – ОГОНЬ**»

Взвод (отделение) с криками «УРА» в установленное время «**Ч**» врывается на ПКО противника, уничтожая его.



Условные обозначения боевых действий и задач войск