



Тема 4: Мотострелковый взвод в различных видах боя


Занятие №3: Мотострелковый взвод в наступлении

Учебные вопросы:

1. Боевые задачи и место МСВ в наступлении.
2. Боевой порядок МСВ в наступлении.
3. Атака переднего края, приемы и способы отражения контратак и уничтожения противника.

Литература:

1. Учебное пособие «Общая тактика»
2. Боевой Устав по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, танк). Введен в действие приказом ГК СВ от 24.02.2005 года №19. Москва, ВИ, 2005 год.



Общие положения по наступлению



Построение боевого порядка мотострелкового отделения

2 группа - ОГНЕВАЯ



пулемётчик

гранатомётчик



стрелок = том.

гранатомётчика



3 группа = ЭКИПАЖ БОЕВОЙ МАШИНЫ



командир
отделения

1 группа - МАНЕВРЕННАЯ



стрелок



стрелок




старший
стрелок

Способы действий на поле боя

*Спешивание личного состава
в условиях огневого противодействия противника*

Огневая группа



Маневренная группа

Способы действий на поле боя

*Спешивание личного состава
в условиях огневого противодействия противника*



A vertical strip on the left side of the slide shows a fragment of a topographic map with contour lines and terrain features.

Ст. 180. В зависимости от обстановки и поставленных задач наступление может вестись **на обороняющегося, наступающего или отходящего противника.**

Наступление на наступающего противника ведется путем **встречного боя.**

Наступление на отходящего противника осуществляется главным образом путем его **преследования.**



В зависимости от готовности обороны противника и степени его огневого поражения наступление взвода (отделения, танка) на обороняющегося противника осуществляется **с выдвижением из глубины или из положения непосредственного соприкосновения с ним.**

Наступление должно быть стремительным и непрерывным, чтобы противник не смог организовать сопротивление на промежуточных рубежах.

В зависимости от обстановки наступление на обороняющегося противника может вестись **с ходу или из положения непосредственного соприкосновения с противником.**



Ст.218 Мотострелковое отделение может наступать в составе взвода или придается танковому взводу. В пешем порядке мсо наступает на фронте до 50 м.

Ст.219 Мотострелковому отделению в наступлении назначаются **объект атаки и направление дальнейшего наступления.**


Объектом атаки мсо обычно являются наблюдаемые живая сила в окопах или в других фортификационных сооружениях, а также танки, орудия, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие огневые средства противника, расположенные в первой траншее и в ближайшей глубине его обороны.

Направление дальнейшего наступления отделения определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи роты.




Ст. 220 Боевой порядок мотострелкового отделения, наступающего в пешем порядке, включает, как правило, маневренную, огневую группы и боевую машину.


В зависимости от полученной боевой задачи и условий обстановки боевые группы могут наступать в линию, уступом вправо (влево) с интервалом между военнослужащими в боевых группах 6-8м (8-12 шагов). Для удобства ведения огня и лучшего использования местности военнослужащие в цепи могут выдвигаться несколько вперед или в сторону, не нарушая общего направления фронта наступления и не мешая действиям соседей. Боевая машина пехоты (бронетранспортер) обычно действует за боевыми группами, на одном из флангов отделения или непосредственно в линии боевых групп.



Боевой порядок мотострелкового отделения
(уступом)



Боевой порядок мотострелкового отделения
(в линию)



Сближение с противником под прикрытием брони боевых машин и развертывание мотострелкового отделения

A vertical strip on the left side of the slide shows a fragment of a topographic map. It features contour lines, a yellow line, and a series of black dots.

1. Боевые задачи и место МСВ в наступлении.

A vertical strip on the left side of the slide shows a fragment of a topographic map with contour lines and terrain features.

Ст. 181. Наступление взвода (отделения, танка) включает последовательное выполнение ряда тактических задач, основными из которых являются: **занятие исходного положения для наступления; выдвижение к рубежу перехода в атаку, развертывание элементов боевого порядка и сближение с противником; преодоление инженерных заграждений и естественных препятствий; атака и овладение указанным объектом; развитие наступления в глубине обороны и преследование противника.**



182. Наступление с выдвижением из глубины обычно начинается из исходного района последовательным развертыванием подразделений для атаки с ходу.

Для обеспечения организованного выдвижения подразделений и одновременной атаки противника назначаются: **маршрут выдвижения, исходный пункт, рубежи развертывания, рубеж перехода в атаку, а при атаке в пешем порядке для мотострелковых подразделений рубеж спешивания.**

Для согласования действий мотострелковых, танковых, гранатометных подразделений, а также артиллерийских подразделений, ведущих огонь с закрытых огневых позиций, назначается рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин (гранат).

Безопасное удаление для мотострелковых подразделений, атакующих **в пешем порядке, — 400 м, атакующих на БМП (БТРах), — 300 м; для танковых подразделений — 200 м.**



183. Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним начинается в заранее созданном боевом порядке с исходных позиций рот, которые занимают после необходимой перегруппировки или со сменой обороняющихся подразделений. Рубеж перехода в атаку, как правило, назначается по первой траншее.

На исходной позиции роты мотострелковые взводы (отделения) со средствами усиления располагаются в траншеях и прилегающих ходах сообщения, а БМП (БТРы) занимают огневые позиции рядом со своими отделениями или позади них. При невозможности скрытного занятия БМП (БТР-ми) огневых позиций со своим взводом они могут располагаться на исходной позиции приданного (взаимодействующего) танкового подразделения или оставаться на огневых позициях, занимаемых до перегруппировки (смены). Управление ими осуществляет заместитель командира взвода.



Танковый взвод может располагаться в составе подразделения первого эшелона на огневых позициях, на исходной позиции роты на удалении 2—4 км или на выжидательной позиции батальона на удалении 5—7 км от переднего края обороны противника.

Гранатометный взвод занимает позицию за ротами первого эшелона на удалении от них до 300 м, а противотанковый взвод — до 100 м.

Противотанковое отделение роты позицию занимает обычно в траншее на направлении сосредоточения основных усилий роты.

Огневые средства, выделенные для ведения огня прямой наводкой, располагаются на огневых позициях на удалении, обеспечивающем эффективное выполнение огневых задач.

185. **Атака** заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в сочетании с интенсивным огнем из танков, БМП (БТРов), а по мере сближения с противником и из других видов оружия в целях его уничтожения.

Перед атакой по плану старшего начальника проводится **огневая подготовка наступления**, а в ходе наступления — **огневая поддержка** наступающих войск.

Атака в пешем порядке применяется при прорыве подготовленной обороны противника, укрепленного района, овладении населенным пунктом, а также на резкопересеченной и труднодоступной для танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) местности.

При атаке в пешем порядке личный состав мотострелковых подразделений действует **непосредственно за танками на удалении, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов (мин) своей артиллерии и поддержку продвижения танков огнем стрелкового оружия**. БМП (БТРы) в этом случае передвигаются от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию), используя складки местности; действуют за своими отделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танков и личного состава мотострелковых подразделений, или непосредственно в боевых порядках своих подразделений.

- 
- Атака на БМП (БТРы) применяется на доступной для них местности при наступлении на противника, поспешно перешедшего к обороне, при отсутствии организованного сопротивления, а также когда оборона противника надежно подавлена и большая часть его противотанковых средств уничтожена. При этом танки атакуют вслед за разрывами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) — в боевой линии за танками на удалении 100—200 м, ведя огонь из всех своих огневых средств.

- Мотострелковое подразделение на автомобилях атакует противника, как правило, в пешем порядке. В некоторых случаях (в распутицу, при наличии глубокого снежного покрова и в других условиях) сближение с противником, а на отдельных участках и атаку личный состав мотострелкового подразделения может осуществлять десантом на танках.

При атаке в пешем порядке с подходом к установленному рубежу спешивания командир мотострелкового взвода подает команду «Взвод, ПРИГОТОВИТЬСЯ К СПЕШИВАНИЮ». По этой команде боевые машины пехоты (бронетранспортеры) догоняют танки, личный состав ставит оружие на предохранитель, вынимает его из бойниц и готовится к спешиванию.

2. Боевой порядок МСВ в наступлении.



БОЕВОЙ ПОРЯДОК МСВ В НАСТУПЛЕНИИ



снайпер



расчёт ПКС

командир взвода



огнеметчик

3 мс

1 мс

 2MCO

- боевые порядки отделений
- группа управления и огневой поддержки



Ст. 186 Мотострелковый взвод может наступать в составе роты, составлять общевойсковой резерв батальона (роты), действовать в боевом разведывательном дозоре. МСВ, кроме того, может действовать в передовой группе тактического воздушного десанта, а также составлять основу штурмовой группы.

МСВ на БМП в полном составе или отдельными машинами могут выделяться для уничтожения наблюдаемых огневых средств противника огнем прямой наводкой в ходе огневой подготовки наступления.

МСВ в зависимости от условий обстановки и выполняемой задачи **могут придаваться гранатометное, противотанковое, огнеметное подразделения и другие огневые средства, а при выполнении самостоятельных задач - подразделение инженерных войск.**



Ст. 188 МСВ в наступлении назначаются объект атаки и направление дальнейшего наступления. В некоторых случаях, когда перед фронтом наступления противник не разведан, при постановке боевой задачи по радио, а также при наступлении в особых условиях взводу может быть указано только направление дальнейшего наступления. **Взвод наступает на фронте до 300 м.** Взводу, составляющему общевойсковой резерв батальона (роты), указываются: направление (маршрут) и порядок перемещения в ходе наступления; возможные задачи, к выполнению которых необходимо быть готовым.

Объектом атаки мсв обычно являются наблюдаемая живая сила в окопах или в других фортификационных сооружениях, а также танки, орудия, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие огневые средства противника, расположенные в первой траншее и в ближайшей глубине его обороны.

Направление дальнейшего наступления взвода определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение ближайшей задачи роты.




Ст. 190 Боевой порядок мотострелкового взвода обычно включает **мсо, группу управления и огневой поддержки. Кроме того, во взводе может создаваться группа боевых машин.**

Мотострелковые отделения в зависимости от выполняемой задачи и условий обстановки наступают в линию, углом назад (вперед) или уступом (вправо или влево). Интервалы между отделениями по фронту и в глубину могут быть до **50 м** или непосредственно в их **боевых порядках.**

Боевой порядок мсв, наступающего на **боевых машинах пехоты (бронетранспортерах)**, строится в линию машин, углом назад (вперед) или уступом вправо или влево). **Интервалы между боевыми машинами (танками) могут быть до 100 м.**

Мотострелковый взвод (отделение) может наступать в пешем порядке (зимой на лыжах), на **боевых машинах пехоты (бронетранспортерах)** или десантом на танках.



Создании группы боевых машин



МСВ в наступлении выполняет боевые задачи, как правило, в составе роты.

В резерве батальона, в штурмовой группе и боевом разведывательном дозоре может действовать и самостоятельно.

В качестве боевой задачи взводу в наступлении указывается:

- объект атаки
- направление дальнейшего наступления.

Объектом атаки МСВ является:


- **противник в окопах или др. фортификационных сооружениях опорного пункта**
- **отдельно расположенные на направлении наступления танки, БМП (БТР), орудия пулеметы и др. огневые средства противника**



Боевой порядок МСВ на БМП состоит из: линии боевых машин пехоты (БТР), танков с интервалами между ними до 100 м и средств усиления действующих в боевой линии или за ней.

Боевой порядок МСВ, наступающего в пешем порядке, состоит из цепи БМП (БТР) и средств усиления.

При атаке в пешем порядке личный состав действует в цепи непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов артиллерии и поддержку продвижения танков огнем стрелкового оружия.



Ведение наступления с ходу.

В установленное время или по получении сигнала (распоряжения) на выдвижение, командир взвода подает команду о начале движения. Команда **«Взвод—к машинам. По местам»** подается зрительным сигналом или голосом. После ее выполнения командир взвода командует «Вперед», наблюдая за действиями подчиненных. Начало движения головной боевой машины (бронетранспортера, танка) не должно быть резким, чтобы следующие за ней машины могли набрать необходимую скорость и дистанции до подхода к исходному пункту.



- 
- С подходом к рубежу перехода в атаку взвода по команде командира роты машины развертываются в боевой порядок и, уничтожая противника огнем с ходу, продолжают движение к переднему краю обороны противника. Взвод из колонны в боевую линию развертывается по команде (сигналу) **«Взвод, в направлении такого-то ориентира (на такой-то рубеж) — к бою»** или **«Взвод, за мной — к бою»**.

Машина командира взвода продолжает движение в указанном направлении, вторая машина выдвигается вправо, третья — влево, и, выдерживая равнение, по машине командира взвода, с интервалом до 100м между машинами продолжают движение. **При этом мотострелковый взвод действует вслед за танками и уничтожает огневые средства противника, в первую очередь противотанковые, не давая противнику возможности отсечь взвод от танков.**

- 
- Преодоление мотострелковым взводом заграждений и препятствий перед передним краем обороны противника осуществляется под прикрытием огня артиллерии, гранатометного и пулеметного (противотанково-пулеметного) взводов, а также при взаимной поддержке огня танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и стрелкового оружия.


Мотострелковый взвод при атаке на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), преодолев минное поле, вслед за танками в точно установленное время («Ч») стремительно врывается на **передний край обороны противника**, уничтожает его огневые средства, в первую очередь противотанковые и бронированные, и, используя результаты огневого поражения, быстро и безостановочно наступает в глубину.

A vertical strip on the left side of the slide shows a fragment of a topographic map. It features contour lines, a yellow line, and a green area.

3. Атака переднего края, приемы и способы отражения контратак и уничтожения противника.


- 
- При атаке мотострелкового и пулеметного взводов в пешем порядке для спешивания личного состава командиры взводов подают, а командиры отделений дублируют команду **«Взвод (отделение), приготовиться к спешиванию»**. По этой команде боевые машины пехоты (бронетранспортеры) догоняют танки, личный состав ставит оружие на предохранитель, вынимает его из бойниц и подготавливается к спешиванию.
 - С выходом взвода на рубеж спешивания по команде командира взвода **«Взвод — к машинам»** механики-водители (водители) уменьшают скорость движения машин или, используя имеющиеся укрытия, делают короткую остановку. Отделения по команде своих командиров **«К машине»** быстро выскакивают из машин, а по команде **«Отделение, на такой-то ориентир — к бою, вперед»** разворачиваются в цепь и, ведя интенсивный огонь на ходу, ускоренным шагом или бегом продолжают движение к переднему краю.





Порядок перемещения:

- > 1-во стрелка;
- - - - -> 2-во стрелка;
-> старшего стрелка



Порядок перемещения:

- > пулеметчика;
- - - - -> гранатометчика;
-> командира отделения

Порядок преодоления минно-взрывного заграждения
мотострелковым отделением (вариант)



Наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником мотострелковый и пулеметный взвода в указанное время скрытно выдвигаются и занимают исходное положение для наступления. Личный состав мотострелкового и пулеметного взводов располагается обычно в траншее, а боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции рядом со своими отделениями или позади них на удалении до 50 м. Взвод находится в постоянной готовности к отражению возможного нападения противника.

В установленное время по команде (сигналу) старшего командира танковый взвод, занимающий выжидательную позицию, начинает выдвижение к рубежу перехода в атаку. С подходом к этому рубежу он разворачивается в боевую линию и с максимальной допустимой скоростью продолжает движение, уничтожая противника огнем с ходу.


С подходом танков к исходному положению командир мотострелкового взвода **подает сигнал (команду) на обозначение проходов для танков через наш передний край.**

- 
- При атаке на БМП (БТРах) посадка личного состава мотострелкового и пулеметного взводов осуществляется во время огневой подготовки атаки в исходном положении для наступления. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) по команде (сигналу) командира взвода выходят из окопов, скрытно подходят к своим отделениям, используя складки местности, и делают остановку. Личный состав по команде командира взвода «**Взвод — к машинам**», «**По местам**» быстро производит посадку в машины и изготавливается для ведения огня на ходу.
 - Мотострелковый и пулеметный взводы с выходом танков к их исходному положению вслед за танками переходят в атаку.

- 
- При атаке в пешем порядке с подходом танков к исходному положению для наступления командир взвода подает команду **«Приготовиться к атаке»**. По этой команде дозаряжается оружие, к автоматам присоединяются штыки-ножи, запалы ввертываются в гранаты. После прохождения танками исходного положения командир взвода подает команду **«Взвод — в атаку, вперед»**, по которой личный состав выскакивает из траншеи (окопов) и ускоренным шагом или бегом вслед за танками атакует противника.

206. Преодоление инженерных заграждений перед передним краем обороны противника осуществляется под прикрытием огня артиллерии, гранатометного и противотанкового взводов, ударов авиации, а также при взаимной поддержке огнем.





Ведение наступления

A vertical strip on the left side of the slide shows a fragment of a topographic map with contour lines and a yellow line.

Задание
для оформления рабочей карты
командира взвода
(согласно боевого приказа)