Начальное конфигурирование сетевого оборудования

QoS

VoIP

- 150 ms
- •Data loss < 1 %
- •Jutter < 30msec

- 7. Application
- 6. Presentation
- 5. Session
- 4. Transport
- 3. Network
- 2. Data link

```
Outlook: Привет! + 5MB
ACSII, jpg, avi, *.gergel
Email vesti.ru
```



7. Application	Outlook:	Outlook: Привет! + 5MB		
6.Presentation	ACSII, jpg	, avi, *.gergel		SSH 22
5. Session	Email	vesti.ru	skype	telnet 23 Smtn 25
4. Transport	DATA	DATA	DAIA	
3.Network 2.	45001 110	46985 80	51543 56304	HTTP 80 https 443 DHCP 68,67
	192.168.1.1 11.0.0.1	192.168.1.1 12.0.0.1	192.168.1.1 13.0.0.1	TFTP 69

7. Application	Outlook:	Outlook: Привет! + 5MB		
6.Presentation	ACSII, jpg	, avi, *.gergel		SSH 22
5. Session	F-1.com	vesti.ru	lenta.ru	telnet 23
4. Transport	DATA	DATA	DATA	Smtp 25
3.Network 2.	45001 80	46985 80	51543 80	HTTP 80 https 443 DHCP 68,67
	192.168.1.1 11.0.0.1	192.168.1.1 12.0.0.1	192.168.1.1 13.0.0.1	TFTP 69





















Обзор эмуляторов

- •Boson Netsim программный эмулятор ЗАПРЕЩЕН
- •Packet Tracer программный эмулятор!!! ICND1, ICND
- •GNS3 оболочка, бесплатно, можно использовать настоящие Cisco IOS router!!!
- •IOU оболочка, бесплатно, можно использовать настоящие Cisco IOS switch!!!
- •Inetlab eve ng оболочка, бесплатно, можно использовать настоящие Cisco IOS – router+switch!!! – рекомендации!!!
- •VIRL оболочка, cisco платная, можно использовать настоящие Cisco IOS router+switch

Способы подключения к сетевому оборудованию и его конфигурированию

- 1. Console connection
 - 1. Router console port console cable rg45-com- переходник com-usb PC
 - 2. Router console port console cable rg45 usb PC
 - 3. Router console port console cable mini usb usb PC
 - 4. Hyper Terminal, Putty, Secure CRT, Tera Term, Terminal X
 - 5. CLI command line interface можно смотреть ВСЕ настройки, можно менять ВСЕ настройки, можно обновлять ПО, можно сбрасывать пароль
- 2. *GUI
 - 1. Router (non console port)– витая пара PC
 - 2. cisco configuration professional
 - 3. можно смотреть почти ВСЕ настройки, можно менять почти ВСЕ настройки, можно обновлять ПО
- 3. **Remote access
 - 1. CLI telnet, ssh

Режимы Cisco IOS

1. Switch> - user mode – можно смотреть часть настроек

2. Switch# - privileged mode – можно смотреть BCE настрой

3. Switch(config)# - global mode – можно менять BCE настройки

Способы набора команд в Cisco IOS

1. Набор команды вручную и полностью

Switch>show mac-address-table

2. Набор команды вручную и с помощью «ТАВ»

Switch>sh **«TAB»** mac- **«TAB»**

3. Набор команды вручную и сокращенный

Switch>sh mac-

Разблокировка Cisco IOS

•Ctrl+shift+x+6

I среключение между режимами сізсо IOS

Switch>enable

Switch#

//Switch#conf t

Switch#configure terminal

Switch(config)#

Switch(config)#exit {ctrl+z}

Switch#

Switch#**disable**

Switch>

Конфигурирование имени сетевого устройства

•Switch(config)#hostname Sw0

Справочные возможности Cisco IOS

- Cisco.com
- Cl?
- Clock ?
- •Интерпретатор командной строки

Настройка удаленного доступа на сетевое оборудование

- 1.Сконфигурировать ІР адрес
- 2.Сконфигурировать пароль на удаленный доступ
- 3. Сконфигурировать пароль на привилегированный режим

Конфигурирование интерфейса

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 193.211.18.254 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#

Проверка настройки и работы интерфейсов

•Router# show ip interface brief

Конфигурирование пароля на удаленный доступ

Router>en

Router#conf t

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password cisco

//включение аутентификации

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Конфигурирование пароля на привилегированный режим

// после Cisco IOS 12.0, пароль хранится в файле настроек в защищенном виде

Router(config)#enable secret class

// справочная информация // до Cisco IOS 12.0, пароль хранится в файле настроек в открытом виде Router(config)#enable password super

Конфигурирование удаленного доступа Sw0>en на коммутатор Sw0#conf t Sw0(config)#enable secret class Sw0(config)#line vty 0 4 Sw0(config-line)#password cisco Sw0(config-line)#login Sw0(config-line)#exit Sw0(config)#interface vlan 1 Sw0(config-if)#ip address 193.211.18.253 255.255.255.0 Sw0(config-if)#no shutdown

Sw0(config-if)#exit

Router>en Router#conf t Router(config)#interface fastEthernet 0/1 Router(config-if)#ip address 194.12.181.254 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit

Конфигурирование шлюза на коммутаторе

Sw0>en

Sw0#conf t

Sw0(config)#ip default-gateway 193.211.18.254

Порядок загрузки программного обеспечения сетевого оборудования

- 1. POST power on self test
- 2. Загрузка Cisco IOS
 - Flash энергонезависимая Cisco IOS -> COPY -> RAM энергозависимая
 - 3. Загрузка настроек

NVRAM – энергонезависимая – startup-config -> COPY -> RAM – running-config

Сохранение выполненных настроек

•BCE настройки автоматически coxpansion config

- •Убедиться в правильности выполненных настроек
- •Сохранение настроек в startup-config
- Router#copy running-config startup-config

or

Router#write {wr}

Резервирование настроек сетевого оборудования на TFTP сервер

- •Router#copy running-config tftp
- •Address or name of remote host []? 193.211.18.10
- •Destination filename [Router-confg]? R0_12_12.cfg

Восстановление настроек сетевого оборудования с TFTP сервера

- QQQQQQ#copy tftp running-config
- •Address or name of remote host []? 193.211.18.10
- •Source filename []? R0_12_12.cfg

удаление всех настроек сетевого оборудования – возврат к заводским // важен порядок денастройкам 1. Удалить startup-config Router#erase startup-config Or Router#delete startup-config 2. Удалить running-config Router#erase running-config Router#delete running-config Router#reload

wireshark

•224.0.0.0 - 239.255.255.255

Конфигурирование DHCP сервера Router>en Router#conf Router(config)#hostname R0 R0(config)#interface fastEthernet 0/0 R0(config-if)#ip address 193.47.184.254 255.255.255.0 R0(config-if)#no shutdown RO(config-if)#exit R0(config)#ip dhcp pool one // 193.47.184.1 - 193.47.184.254 R0(dhcp-config)#network 193.47.184.0 255.255.255.0 R0(dhcp-config)#default-router 193.47.184.254 //RO(dhcp-config)#lease 1 12 R0(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 R0(dhcp-config)#exit

R0(config)#ip dhcp excluded-address 193.47.184.254

Проверка настроек и работы DHCP

- •RO#show ip dhcp binding
- •R0#show ip dhcp pool
- •R0#show running-config

Маска подсети

172.16.12.22/21 255.255.248.0

10101100.00010000.0001 100.00010110 - 172.16.12.22

 1111
 1111
 1111
 1111
 1111
 1111

 1111
 1111
 1111
 1111
 1111
 1111
 1111

Class A	1.0.0.0 - 126.0.0.0/8		
Class B	128.0. 0.0 – 191.255 .0.0/16		
Class C	192.0.0.0 - 223.255.255.0/24		
Class D	224.0.0.0 – 239.255.255.255 multicast		
Class E	240.0.0.0 – 255.255.255.254		

185.17.0.0/16 – address network 185.17.0.1 **185.17.**0.2 . . **185.17.**0.255 **185.17.**1.0 **185.17.**1.1 . . . **185.17.**255.254 185.17.255.255- broadcast address

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname R4

R4(config)#interface fastEthernet 0/0

R4(config-if)#ip address 194.213.17.254 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#exit

R4(config)#interface fastEthernet 0/1

R4(config-if)#ip address 195.156.48.1 255.255.255.252

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#exit

R4(config)#show ip interface brief

Настройка DHCP на удаленном маршрутизаторе Router>en Router#conf t Router(config)#hostname R3 R3(config)#interface fastEthernet 0/0 R3(config-if)#ip address 195.156.48.2 255.255.255.252 R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

R3(config)#ip dhcp pool remote

R3(dhcp-config)#network 194.213.17.0 255.255.255.0

R3(dhcp-config)#default-router 194.213.17.254

R3(dhcp-config)#exit

R3(config)#ip dhcp excluded-address 194.213.17.254

R4: Ip helper-address 195.156.48.2

DHCP Discover

- Data help me
- IP 0.0.0.0
- IP 255.255.255.255
- MAC MAC PC1
- MAC FF:FF:FF:FF:FF

DHCP Discover

- Data help me
- IP 194.213.17.254
- IP 195.156.48.2
- MAC fa0/1 R4
- MAC fa0/0 R3

BROADCAST

UNICAST

R3(config)#ip dhcp pool remote R3(dhcp-config)#network 194.213.17.0 255.255.255.0 R3(dhcp-config)#default-router 194.213.17.254 R3(dhcp-config)#exit R3(config)#ip dhcp excluded-address 194.213.17.254

R3(config)#ip dhcp pool remote2 R3(dhcp-config)#network 196.213.17.0 255.255.255.0 R3(dhcp-config)#default-router 196.213.17.254 R3(dhcp-config)#exit R3(config)#ip dhcp excluded-address 196.213.17.254

R3(config)#ip dhcp pool remote3 R3(dhcp-config)#network 197.213.17.0 255.255.255.0 R3(dhcp-config)#default-router 197.213.17.254 R3(dhcp-config)#exit R3(config)#ip dhcp excluded-address 197.213.17.254 Data – help me IP 194.213.17.254 IP 195.156.48.2 MAC fa0/1 R4 MAC fa0/0 R3

Конфигурирование ip helper-address

R4>en

R4#conf

R4(config)#interface fastEthernet 0/0

// данная команда применяется только на интерфейсе подключенного к локальной сети!!!

R4(config-if)#ip helper-address 195.156.48.2

R4(config-if)#exit

R4(config)#exit

R4#show ip interface fastEthernet 0/0

Конфигурирование статической маршрутизации

R3#conf t R3(config)#ip route 194.213.17.0 255.255.255.0 fa0/0 R3(config)#exit R3#show ip route