

Операционные системы и сети ЭВМ

Operating Systems and Networking

Лекция 11

Сафонов Владимир Олегович,
профессор кафедры информатики,
руководитель лаборатории

Java-технологии

НИИММ СПбГУ

Email: v_o_safonov@mail.ru


Планирование и диспетчеризация процессора

- **Основные понятия**
- **Критерии диспетчеризации**
- **Алгоритмы диспетчеризации**
- **Диспетчеризация нескольких процессоров**
- **Диспетчеризация в реальном времени**
- **Оценка алгоритма**


Основные понятия

- Цель – максимальная загрузка процессора. Достигается п помощью мультипрограммирования
- Цикл CPU / I-O – Исполнение процесса состоит из работы процессора и ожидания ввода-вывода.
- Распределение периодов активности процессора

Последовательность активных фаз (**bursts**) процессора и ввода-вывода



Гистограмма периодов активности процессора



Планировщик процессора (**scheduler**)

- Выбирает один из нескольких процессов, загруженных в память и готовых к выполнению, и выделяет процессор для одного из них.
- Решения по диспетчеризации могут быть приняты, когда процесс:
 1. Переключается из состояния выполнения в состояние ожидания.
 2. Переключается из состояния выполнения в состояние готовности к выполнению.
 3. Переключается из состояния ожидания в состояние готовности.
 4. Завершается.
- Диспетчеризация типов 1 и 4 – *не опережающая (non-preemptive)*.
- В остальных случаях – *опережающая (preemptive)*.

Собственно диспетчер

- Модуль диспетчера предоставляет процессор тому процессу, который был выбран scheduler'ом, то есть:
 - Переключает контекст
 - Переключает процессор в пользовательский режим
 - Выполняет переход по соответствующему адресу в пользовательскую программу для ее рестарта
- *Dispatch latency* – время, требуемое для диспетчера, чтобы остановить один процесс и стартовать другой.

Критерии диспетчеризации

- Использование процессора – поддержание его в режиме занятости, насколько это возможно
- Пропускная способность (throughput) – число процессов, завершающих свое выполнение за единицу времени
- Время обработки (turnaround time) – время, необходимое для исполнения какого-либо процесса
- Время ожидания (waiting time)– время, которое процесс ждет в очереди процессов, готовых к выполнению
- Время ответа (response time) – время, требуемое от момента первого запроса до первого ответа (для среды разделения времени)

Критерии оптимизации

- **Max CPU utilization**
- **Max throughput**
- **Min turnaround time**
- **Min waiting time**
- **Min response time**

Стратегия диспетчеризации

First-Come-First-Served (FCFS)


Процесс Период активности

P_1 24

P_2 3

P_3 3

- Пусть порядок процессов таков: P_1, P_2, P_3
Диаграмма Ганта (Gantt Chart) для их распределения:




- Время ожидания для $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Среднее время ожидания: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Стратегия **FCFS** (продолжение)

Пусть порядок процессов таков:

P_2, P_3, P_1 .

- Диаграмма Ганта для их распределения:



- Время ожидания: $P_1 = 6; P_2 = 0; P_3 = 3$
- Среднее время ожидания: $(6 + 0 + 3)/3 = 3$
- Много лучше, чем в предыдущем случае.
- *Эффект сопровождения (convooy effect)* - короткий процесс после долгого процесса

Стратегия **Shortest-Job-First (SJF)**

- С каждым процессом связывается длина его очередного периода активности. Эта длина используется для того, чтобы первым обслужить самый короткий процесс .
- Две схемы:
 - Без опережения – пока процессу предоставляется процесс, он не может быть прерван, пока не истечет его квант времени.
 - С опережением – если приходит новый процесс, время активности которого меньше, чем оставшееся время активного процесса, - прервать активный процесс. Эта схема известна под названием **Shortest-Remaining-Time-First (SRTF)**.
- SJF оптимальна – обеспечивает минимальное среднее время ожидания для заданного набора процессов.

Пример: **SJF** без опережения

Процесс Время появления Время активности


P_1 0.0 7

P_2 2.0 4

P_3 4.0 1

P_4 5.0 4

- SJF (без опережения)



- Среднее время ожидания = $(0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4$

Пример: **SJF** с опережением

<u>Процесс</u>	<u>Время появления</u>	<u>Время активности</u>
P_1	0.07	
P_2	2.04	
P_3	4.01	
P_4	5.04	

- SJF (с опережением)



- Среднее время ожидания = $(9 + 1 + 0 + 2)/4 = 3$


Определение длины следующего периода активности

- Является лишь оценкой длины.
- Может быть выполнено с использованием длин предыдущих периодов активности, используя экспоненциальное усреднение

1. t_n = actual length of n^{th} CPU burst
2. τ_{n+1} = predicted value for the next CPU burst
3. $\alpha, 0 \leq \alpha \leq 1$
4. Define :

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \tau_n.$$

Предсказание длины следующего периода активности



Примеры экспоненциального усреднения

- $\alpha = 0$

- $T_{n+1} = T_n$

- Недавняя история не учитывается.

- $\alpha = 1$

- $T_{n+1} = t_n$

- Учитывается только фактическая длина последнего периода активности.

- Если обобщить формулу, получим:

$$T_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \alpha t_{n-1} + \dots \\ + (1 - \alpha)^j \alpha t_{n-j} + \dots \\ + (1 - \alpha)^{n=1} t_n T_0$$

- Так как α и $(1 - \alpha)$ не превосходят 1, каждый последующий терм имеет меньший вес, чем его предшественник

Диспетчеризация по приоритетам

- С каждым процессом связывается его приоритет (целое число)
- Процессор выделяется процессу с наивысшим приоритетом (меньшее число – высший приоритет)
- Стратегии с опережением и без опережения
- SJF – это диспетчеризация по приоритетам, в которой приоритетом является очередное время активности.
- Проблема \equiv “Starvation” (“голодание”) – процессы с низким приоритетом могут никогда не исполниться
- Решение \equiv “Aging” (“возраст”) – с течением времени приоритет процесса повышается.

Стратегия **Round Robin (RR)** – “круговая система”

- Каждый процесс получает небольшой квант процессорного времени, обычно – 10-100 миллисекунд. После того, как это время закончено, процесс прерывается и помещается в конец очереди готовых процессов.
- Если всего n процессов в очереди готовых к выполнению, и квант времени - q , то каждый процесс получает $1/n$ процессорного времени порциями самое большее по q единиц за один раз. Ни один процесс не ждет больше, чем $(n-1)q$ единиц времени.
- Производительность
 - q велико \Rightarrow FIFO
 - q мало $\Rightarrow q$ должно быть большим, по сравнению со временем контекстного переключения, иначе слишком велики накладные расходы

Пример **RR** (квант времени = **20**)

- Пример RR с квантом времени = 20

<u>Процес</u>	<u>Время активности</u>
---------------	-------------------------


P_1 53

P_2 17

P_3 68


P_4 24

- Диаграмма Ганта:




- Обычно RR имеет худшее время оборота, чем SJF, но лучшее время ответа.

Квант времени ЦП и время переключения контекста



Изменение времени оборота, в зависимости от кванта времени



process	time
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

Многоуровневая очередь

- Очередь готовых к выполнению процессов делится на две очереди:

основная (интерактивные процессы)

фоновая (пакет)

- Каждая очередь имеет свой собственный алгоритм диспетчеризации:

основная – RR


фоновая – FCFS

- Необходима также диспетчеризация между очередями.

С фиксированным приоритетом; (обслуживание всех процессов из основной очереди, затем – из фоновой). Есть вероятность “голодания”.

Выделение отрезка времени – каждая очередь получает некоторый отрезок времени ЦП, который она может распределять между процессами; например, 80 % - на RR в основной очереди; 20% на FCFS в фоновой очереди

Диспетчеризация по принципу многоуровневой очереди



Q & A

- **Вопросы и ответы**