



OptionButton,
CheckBox
КОМПОНЕНТТЕРІ

96-97 бет





OptionButton

Ауыстырып қосқыш,

CheckBox

Жалауша



OptionButton

CheckBox





General

abl

xv

Timer

Message Box

Folder

Document

Project2 - Form1 (Form)

Form1


Option1

Check1



OptionButton

Ауыстырып ҚОСҚЫШ




Мәліметтер топтамасы ішінен тек бір вариантын ғана таңдауына мүмкіндік береді.





Печать

Принтер

имя:  Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050

состояние: Свободен

тип: Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050

порт: USB001

заметки:

Свойства

Найти принтер...

- печать в файл
- двусторонняя печать

Страницы

- все
- текущая
- номера:
- выделенный фрагмент


Введите номера или диапазоны страниц, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-12

Включить: Все страницы диапазона

Напечатать: Документ

Копии

число копий: 1



разобрать по копиям

Масштаб

число страниц на листе: 1 страница

по размеру страницы: Текущий

Параметры...



OK

Отмена


Регистр

- Как в предложениях.
- все строчные
- ВСЕ ПРОПИСНЫЕ**
- Начинать с Прописных
- изменить РЕГИСТР

OK Отмена




CheckBox Жалауша



Топтамалар ішінен бір немесе бірнеше вариант таңдауына мүмкіндік береді.



Параметры



Исправления

Пользователь

Совместимость

Расположение

Вид

Общие

Правка

Печать

Сохранение

Безопасность

Правописание

Показывать

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> область задач | <input checked="" type="checkbox"/> смарт-теги | <input checked="" type="checkbox"/> окна на панели задач |
| <input checked="" type="checkbox"/> выделение цветом | <input checked="" type="checkbox"/> анимацию текста | <input type="checkbox"/> коды полей |
| <input type="checkbox"/> закладки | <input checked="" type="checkbox"/> гориз. полосу прокрутки | затенение полей: |
| <input checked="" type="checkbox"/> строку состояния | <input checked="" type="checkbox"/> верт. полосу прокрутки | При выделении |
| <input checked="" type="checkbox"/> всплывающие подсказки | <input type="checkbox"/> пустые рамки рисунков | <input type="button" value="v"/> |

Знаки форматирования

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> знаки табуляции | <input type="checkbox"/> скрытый текст |
| <input type="checkbox"/> пробелы | <input type="checkbox"/> мягкие переносы |
| <input type="checkbox"/> знаки абзацев | <input type="checkbox"/> все |

Параметры режима разметки и веб-документа

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> рисунки | <input checked="" type="checkbox"/> поля между страницами (режим разметки) |
| <input type="checkbox"/> привязка объектов | <input type="checkbox"/> фоновые цвета и рисунки (режим разметки) |
| <input checked="" type="checkbox"/> границы текста | <input checked="" type="checkbox"/> вертикальная линейка (режим разметки) |


Параметры обычного режима и режима структуры

- | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> перенос по границе окна | ширина полосы стилей: | <input type="text" value="0 см"/> |
| <input type="checkbox"/> черновик: | шрифт: | <input type="text" value="Courier New"/> |
| | размер: | <input type="text" value="10"/> |


OK

Отмена

Печать



Принтер

имя:  Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050

Свойства

состояние: Свободен

тип: Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050

порт: USB001

заметки:

Найти принтер...

- печать в файл
- двусторонняя печать

Страницы

- все
- текущая выделенный фрагмент
- номера:


Введите номера или диапазоны страниц, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-12

Включить: Все страницы диапазона

Напечатать: Документ

Копии

число копий: 1



- разобрать по копиям

Масштаб

число страниц на листе: 1 страница

по размеру страницы: Текущий

Параметры...

ОК

Отмена

Негізгі қасиеттері

OptionButton

CheckBox

Іске қосылуын орнату

Value

Value

Түрін өзгерту (0-1)

Style

Style

Сурет қою

Picture

Picture

Caption

Caption

Visible

Visible

Enabled

Enabled

Font


Font

BackColor

BackColor

ForeColor

ForeColor



Form1

Option1 Қара

Check1 Қалың




Параметры - Check2

Check2 CheckBox

Алфавитный | Категории

(Name)	Check2
Alignment	0 - Left Justify
Appearance	1 - 3D
BackColor	<input type="checkbox"/> &H8000000F
Caption	Қалың
CausesValidation	True





True - ауыстырғыштың іске қосылуын
орнату

False - ауыстырғыштың ажыратылуы





Параметры - Option2

Option2 OptionButton

Алфавитный | Категории

MousePointer	0 - Default
OLEDropMode	0 - None
Picture	(Нет)
RightToLeft	False
Style	0 - Standard
TabIndex	1
TabStop	True
Tag	
ToolTipText	
Top	1320
UseMaskColor	False
Value	True
Visible	True
WhatsThisHelpID	False




0 - жалауша орнатылмаған күйі

1 - жалауша орнатылған күйі

2 - белгісіз күй






0 - кәдімгі түрі

1 - батырма секілді өзгереді



Тішінде(формада)
орнатылған
ауыстырғыштар мен
жалаушалар арқылы
мәтіннің (текстің) жазылу
үлгілерін орнататын
қосымша жасау



Project2 - Form1 (Form)

Form1

Option1 Check1

Option2 Check2

Option3

Option4

Text1

1. Form

Font | Times New Roman, 16

2. Option1

Caption | Қара

3. Option2

Caption | ҚЫЗЫЛ

4. Option3

Caption | Жасыл

5. Option3

Caption | Көк



6. Check1


Caption | Қалың

7. Check2

Caption | Курсив

8. TextBox1

Text | Аа Әә Бб Вв Гг



Project1 - Form1 (Form)

Form1

Кара

Қызыл

Жасыл

Көк

Қалың

Курсив

Аа Әә Бб Вв Гг

Option3

Click

```
Private Sub Check1_Click()  
Text1.SetFocus  
End Sub
```

```
Private Sub Check2_Click()  
Text1.SetFocus  
End Sub
```

```
Private Sub Option1_Click()  
Text1.ForeColor = vbBlack  
End Sub
```

```
Private Sub Option2_Click()  
Text1.ForeColor = vbRed  
End Sub
```

```
Private Sub Option3_Click()  
Text1.ForeColor = vbGreen  
End Sub
```

```
Private Sub Option4_Click()  
Text1.ForeColor = vbBlue  
End Sub
```


```
Private Sub Text1_GotFocus()  
If Check1.Value = Checked Then Text1.FontBold = True _  
Else Text1.FontBold = False  
If Check2.Value = Checked Then Text1.FontItalic = True _  
Else Text1.FontItalic = False  
End Sub
```

```
Private Sub Option1_Click()  
Text1.ForeColor = vbBlack  
End Sub
```

```
Private Sub Option2_Click()  
Text1.ForeColor = vbRed  
End Sub
```

```
Private Sub Option3_Click()  
Text1.ForeColor = vbGreen  
End Sub
```

```
Private Sub Option4_Click()  
Text1.ForeColor = vbBlue  
End Sub
```



```
Private Sub Check1_Click()
```

```
Text1.SetFocus
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Check2_Click()
```

```
Text1.SetFocus
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Text1_GotFocus()
```

```
If Check1.Value = Checked Then
```

```
Text1.FontBold = True _
```


```
Else Text1.FontBold = False
```

```
If Check2.Value = Checked Then
```

```
Text1.FontItalic = True _
```

```
Else Text1.FontItalic = False
```

```
End Sub
```



Үйге тапсырма

96-97 беттер

OptionButton Ауыстырып қосқыш,

CheckBox Жалауша

