презентация на тему установка операционной системы на персональных компьютерах, серверах, а также правила настройки интерфейса пользователя"

# Перед установкой Windows 7

- Первое это определиться заранее, на какой раздел жесткого диска будет установлена система. Как правило, в большинстве случаев это диск С:\. Следует запомнить (или создать) метку тома и его размер.
- Помните, ваш рабочий стол целиком и полностью находится на диске С:\, а точнее, здесь: C:\Documents and Settings\ Имя пользователя \Paбoчий стол. Подумайте заранее о целости и сохранности архиважных для вас файлов, скопируйте их с рабочего стола, то есть, с диска С, на другой диск или флешку. Все программы, установленные на диск C:\ тоже будут удалены, но это не повод перетаскивать всю папку с программами на другие диски. Гораздо проще вновь установить эти программы на чистую систему. Не ленитесь, не каждый же день вы переустанавливаете Windows.
- Второй момент это драйвера к вашему компьютеру или ноутбуку. О них нужно позаботиться заранее. К большинству ноутбуков они идут в комплекте, но если их нет (или надо обновить), ищем на официальном сайте производителя и скачиваем их заранее.

# Установка Windows 7. Первый вариант.

Вставляем диск с операционной системой Windows в дисковод и перезагружаем компьютер. Кстати, если у вас нет дисковода, то установить операционную систему Windows можно с помощью обычной флешки.

Продолжим. Наша задача — настроить загрузку компьютера с DVD-диска. Это можно сделать 2 способами:

1. выбрать устройство (DVD-диск) в специальном загрузочном меню;

2. изменить приоритет загрузки в BIOS (с HDD на DVD-диск).

 Первый способ, выбор устройства в загрузочном меню, проще и удобней. После установки Windows, отпадает необходимость возвращать загрузку с HDD (жёсткого диска). Однако, на старых компьютерах эта функция отсутствует и в этом случае придётся зайти в BIOS и изменить приоритет загрузки.

	Boot Menu
1.	+Removable Devices
2.	+Hard Drive
ე. 4	Network boot from Intel F1000
	<enter setup=""></enter>

Пуск — перезагрузка, ждем, когда экран потухнет и при первых признаках пробуждения системы (появление логотипа), нажимаем и удерживаем клавишу Delete на клавиатуре. Почему именно клавиша Delete? Это могут быть клавиши F1, F2, F3 + F2, F10, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl + Alt + S, Esc.

Вам остаётся лишь выбрать нужное устройство из списка. Если всё сделано правильно и диск записан корректно, установка должна начаться сразу после выбора устройства через загрузочное меню. Это что касается загрузочного меню, теперь рассмотрим второй вариант — изменение приоритета загрузки непосредственно в BIOS.

Интерфейс, в зависимости от производителей BIOS (AMI, Phoenix — Award), может значительно отличаться, но принцип действий всегда тот же. Для навигации и изменения параметров используйте стрелки на клавиатуре, клавишу Enter и +\-.

В верхнем меню найдите и выберите Boot, ищем запись «Boot Device Priority» и нажимаем Enter. Здесь нужно выставить приоритет, чтобы компьютер или ноутбук загрузился не с жесткого диска, а с диска, содержащего операционную систему. С помощью стрелок на клавиатуре установите CD/DVD-привод в списке загрузки на первое место. Это временно,



Нажимаем F10, соглашаемся и подтверждаем выход с сохранением (Save and Exit) выбором «Ok».

## Установка Windows 7. Второй вариант.

Рассмотрим второй вариант интерфейса. Чтобы произвести загрузку с диска, необходимо изменить приоритеты так, чтобы первым устройством стал DVD-привод. Находим пункт «Advanced BIOS Features» и стрелками переключаемся на первое устройство (First Boot Device), меняем на CDROM.

Phoenix - AwardB105 CM08 Setup Utility		Phoenix - AwardB	IOS CMOS Setup Utility
<ul> <li>&gt; Standard CMOS Features</li> <li>&gt; Advanced BIOS Features</li> <li>&gt; Advanced Chipset Features</li> <li>&gt; Integrated Peripherals</li> <li>&gt; Power Management Setup</li> <li>&gt; PnP/PCI Configurations</li> <li>&gt; PC Health Status</li> </ul>	Frequency/Voltage Control Load Pail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Set Oser Password Save & Exit Setup Exit Without Saving	Virus Warning CPU Internal Cache External Cache CPU L2 Cache ECC Checking Processor Number Feature Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up NumLock Status Cate 220 Oction	[Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Floppy] [HDD-0] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [On]
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup Virus Protection,	Boot Sequence	Esc : Quit Fl0 : Save & Exit Setup Virus Protectio	om, Boot Sequence

Нажимаем F10 и подтверждаем выход с сохранением (Save and Exit).

Продолжим. Если все сделали верно, то увидим следующее окно с надписью: «Press any key to boot from CD or DVD».



Здесь нужно нажать любую клавишу, к примеру, пробел. Делается это только 1 раз и только на этом этапе установки. Видим следующее окно с надписью «Windows is loading files».



Происходит извлечение файлов, после чего мы увидим надпись «Starting Windows» и само окно установки Windows 7.

Выбираем нужный язык и нажимаем «Установить».





Далее нам нужно выбрать редакцию Windows 7. Выбирайте ту, к которой у вас есть ключ или которую собираетесь активировать. На ноутбуках ее обычно указывают на бумажке с ключом, расположенной на днище ноутбука.

Операционная система	Архитектура	Дата измене
Windows 7 Домашняя базовая	x86	14.07.2009
Windows 7 Домашняя расширенная	×86	14.07.2009
Windows 7 Профессиональная	x86	14.07.2009
Windows 7 Максимальная	x86	14.07.2009

Пару слов о возможности установки 32-разрядной (x86) или 64-разрядной версии Windows. Если у вас больше чем 4 Гб оперативной памяти (она же ОЗУ, RAM, Memory), то ставим 64разрядную, если нет, то 32-разрядную (x86). Ознакомимся и согласимся с условиями лицензии. Далее нам нужно выбрать тип установки – выбираем «Полная установка».

BPIO	ерите тип установки.
	Обновление Обновление Windows позволит сохранить файлы, параметры и программы. Эта возможность доступна только в том случае, если запущена существующая версия Windows. Перед обновлением рекомендуется архивировать файлы.
	Полная установка (дополнительные параметры) Установка новой хопии Windows. При этом файлы, параметры и программы не будут сохранены. Изменение в организации дисков и разделов доступно только при запуске компьютера с установочного диска. Рекомендуется архивировать файлы до начала установки.
Помо	щь в принятии решения

Теперь нужно выбрать раздел, на который будет установлена Windows.

Файл	Полный раз	Свободно	Тип
🌍 Диск 0 Раздел 1: SYSTEM	25.2 FG	25.1 FE	Система
Диск 0 Раздел 2	122.0 F6	121.9 FE	Логический
<u>⊅ О</u> бновить В <u>З</u> агрузка		Настройка а	G

Чтобы не было так мучительно больно при выборе раздела, заранее до установки Windows посмотрите, сколько гигабайтов занимает ваш диск С. Если у вас один раздел на жестком диске и он больше 250 Гб, то правильнее будет создать два локальных диска. Один раздел — специально для Windows (обычно отводят примерно 50-100 Гб), а другой — под хранение вашей личной информации (сколько останется, ХХХ Гб).

Внимание: на этом этапе могут возникнуть проблемы — когда Windows 7 просит драйвер для дальнейшей установки или когда система не видит вашего жесткого диска, чтобы продолжить установку.

В подобных случаях рекомендую вернуться в BIOS и самостоятельно переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE!Или установить (если подготовлены) драйвера контроллера жесткого диска.

Если у вас уже два и более раздела на жестком диске, то вышеописанный пункт можно пропустить. Итак, мы выбрали раздел «Систела», и теперь нала нужно запустить форматирование.

Φa	มีภ	Полный р	каз Свободн	о Тип
An An	ск 0 Раздел 1: SYSTEM	25	.2 ГБ 25.1 Г	Б Система
Ger Au	ск 0 Раздел 2	122	.0 F6 121.9 F	Б Логический
<ul> <li>€2 Обнови</li> <li>Вагрузка</li> </ul>	ть 🗙 Удал а 🍣 Расу	ить 🛷 Формати цирить	toongo * Cos	цать

Установщик предупреждает, не все наши данные судут удалены. На<sup>изек-цре.ку</sup> надо, ведь нас интересует чистая установка Windows. Соглашаемся и ждем. Обычно весь процесс занимает считанные секунды. После форматирования видим, что свободного места стало больше, спокойно жмем «Далее».

#### А вот и начало установки, процесс запущен.

Обычно это занимает 15–25 минут. Когда наша система установится, она предложит ввести имя пользователя и имя компьютера. Вводим.

Установка Windows	🕞 🤬 Hactpoйka Windows
Получена вся необходимая информация. Во время установки компьютер будет несколько раз перезагружен.	
V Копирование файлов Windows Распаковка файлов Windows (39%).	💐 Windows <sup>.</sup> 7 Максимальная
Установка комплений Установка обновлений	Выберите имя пользователя для вашей <u>учетной записи</u> , а также имя компьютера в сети.
Завершение установки	Введите имя пользователя (например, Андрей):
	Андреиј Введите имя компьютера:
	Андрей-ПК
Læ	
	🕑 © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защи

Далее Windows предложит ввести серийный номер. Вводим (если есть). Если нет, то пропускаем этот шаг и снимаем галочку «Автоматически активировать при подключении к Интернету». Не забываем указывать настройки безопасности.

🕝 🧃 Настройка Windows	😡 🛃 Hactpolika Windows
Введите ключ продукта Windows	Помогите автоматически защитить компьютер и улучшить Windows
Наклейка с ключом продукта находится либо на упаковке копии Windows, либо на корпусе компьютера. При активации ключ продукта будет привязан к вашему компьютеру. Наклейка с ключом продукта выглядит так: КЛЮЧ ПРОДУКТА: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXXX (дефисы вводятся автоматически)	Общение         Использовать рекомендуемые параметры           Установка важных и рекомендуемых обновлений, обеспечение более безопасного обзора Интернета, поисх регусний для возникающих проблем в Интернете и помощь в улучшении MicroSoft Windows.           Image: Comparison of the synthesis of the synthesyntex of the synthesis of the synthesis of the synthesis
<u>Что такое активация?</u> Заявление о конфиденциальности Далее	Подробнее об этих параметрах При использовании рекомендуемых параметров или при установке обновлений некоторые сведения передаются в корпорацию Майкрософт. Они не используются с целью установления личности пользователя или связи с ним. Чтобы отключить эти параметры позднее, выполните поиск по словам "отключение рекомендуемых параметров" в центре справки и поддержки. <u>Заявление о конфиданциальности</u>

FE.RU

Укажите свой часовой пояс. Если ваш компьютер или ноутбук подключен к сети и Windows содержит драйвер вашей сетевой карты, система предложит указать тип сети:



### А вот и установленная вами Windows 7. Спасибо за внимание.

