

How to get a real Calibration file from
CUMMINS INCAL DVD useful with:

Calterm III SW

INSITE - [Sélection d'étalonnage]

Fichier Modifier Afficher Outils Fenêtre Aide

Se connecter à l'ECM

Codes de défauts

Moniteur/enregistreur de données

Tests de diagnostic d'ECM

Données avancées de l'ECM

Fonctions et paramètres

Sélection d'étalonnage

Codes de défauts OBD

Bons de travail

Informations de trajet

Analyse rétrospective

Interrogation d'extraction de données

Moniteurs OBD

ISM - CM876

ISM-Fuel Control Module -CM570

ISX - CM871

L Gas Plus

L10G

PIM

QSB4.5/5.9/6.7 - CM850

QSB5.9/44, 5.9/30, 4.5/30, 3.9/30

QSB5/7 - CM850 - Power Gen

QSC8.3 - CM850

3965159

4921776

QSC8.3QSL9

QSK 19/23/45/60/78

QSK 19G/45G/60G, QSV81/91 - MCM700

QSK 19G/45G/60G, QSV81/91 - SSM558

QSK19 -CM850 - MCR5

QSK19 -CM850 - MCR5 - Power Gen

QSK38 - CM850 - MCR5 - Primary

QSK38 - CM850 - MCR5 - Secondary

QSK50/60 -CM850 - MCR5 - Ind. - Primary

QSK50/60 -CM850 - MCR5 - Ind. - Secondaire

QSK50/60 -CM850 - MCR5 - Power Gen - Pr

QSK50/60 -CM850 - MCR5 - Power Gen - Se

QSL9 - CM850

QSL9 - CM850 - Power Gen

QSM 11 - CM876 - Power Gen

QSM11

QST30

QSX15

Signature/ISX

Signature/ISX - CM870

	Code ECM (Tout)	Modèle de moteur (Tout)	Marché (Tout)	Nomenclature des pièces (CPL) (Tout)	Puissance annoncée au régime 0540 hp @ 2600 rpm	Puissance régulée au régime (Tout)	Coupl (Tout)
1	W90280.03	6CTA8.3-ME	MARINE		8017 0540 hp @ 2600 rpm	0535 hp @ 2675 rpm	1280
2	W90450.03	6CTA8.3-ME	MARINE		8017 0540 hp @ 2600 rpm	0535 hp @ 2675 rpm	1280

Transférer vers l'ECM

- Copier
- Coller
- Sélectionner tous les étalonnages
- Afficher les étalonnages de remplacement...
- Afficher les étalonnages compatibles
- Afficher les étalonnages ECM/FCM compatibles
- Afficher des étalonnages actifs
- Afficher des étalonnages installés
- ✓ Appliquer un filtre personnalisé
- Codes de certification...
- Imprimer
- Propriétés
- Chercher


Using SW INSITE, choose your Calibration


Right Click and Copy your Calibration

start

Pablo ... 3 Wi... 8 Mi... Marin... INSIT... 2 Mi...


16:59





Open windows explorer and go to path :
C:/Intelect/esdn/data/P1I/cal

Here you will find your calibration. Then, right click
and in the new pop-up choose WINZIP to open the
file



Extract your file, you need a password

Password = **ndse**

