

АРХИТЕКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЛЕКЦИЯ 1.7

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАФОРОВ, МОНИТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

Реализация мониторов через семафоры

Semaphore mut_ex = 1; /* Для организации взаимного исключения */

При входе в монитор

```
void mon_enter (void){  
    P(mut_ex);  
}
```

При нормальном выходе из монитора

```
void mon_exit (void){  
    V(mut_ex);  
}
```

Semaphore c_i = 0; int f_i = 0; /* Для каждой условной переменной */

Для операции wait

```
void wait (i){  
    fi += 1;  
    V(mut_ex); P(ci);  
    fi -= 1;  
}
```

Для операции signal

```
void signal_exit (i){  
    if (fi) V(ci);  
    else V(mut_ex);  
}
```

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАФОРОВ, МОНИТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

Реализация сообщений через семафоры

Для каждого процесса: Semaphore $c_i = 0$;
Semaphore $c_j = 0$;

Один на всех: Semaphore $mut_ex = 0$;

Чтение

$P(mut_ex)$

Есть msg?

-нет – встать в очередь

– $V(mut_ex)$

– $P(c_i)$

-да – прочитать

– есть кто на запись?

-нет – $V(mut_ex)$

-да – удалить

– $V(c_j)$

буфер



Очередь на чтение



Очередь на запись



ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАФОРОВ, МОНИТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

Реализация сообщений через семафоры

Для каждого процесса: Semaphore $c_i = 0$;
Semaphore $c_j = 0$;

Один на всех: Semaphore $mut_ex = 0$;

Запись

$P(mut_ex)$

Есть место?

-нет – встать в очередь

– $V(mut_ex)$

– $P(c_j)$

-да – записать

– есть кто на чтение?

-нет – $V(mut_ex)$

-да – удалить

– $V(c_i)$


буфер



Очередь на чтение



Очередь на запись




ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАФОРОВ, МОНИТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

Реализация семафоров через мониторы

```
Monitor sem {  
    int count;  
    Condition ci; /* для каждого процесса */  
    очередь для ожидающих процессов;  
    void P(void){  
        if (count == 0) { добавить себя в очередь;  
            ci.wait;  
        }  
        count = count -1;  
    }  
    void V(void){  
        count = count+1;  
        if(очередь не пуста) { удалить процесс Pj из очереди;  
            cj.signal;  
        }  
    }  
    { count = N; }  
}
```

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАФОРОВ, МОНИТОРОВ И СООБЩЕНИЙ

Реализация семафоров через сообщения




```
P: send (A, "P, P1");  
receive (P1, msg);
```

...



```
V: send (A, "V, Pm");  
receive (Pm, msg);
```




```
while(1) {  
  receive (A, msg);  
  if(это "P" сообщение){  
    if(count > 0) {count = count -1;  
      send (Pi, msg); }  
    else добавить в очередь;  
  }  
  else if(это "V" сообщение) {
```

```
int count = 1;  
int count = 0;
```



```
send(Pi, msg);  
if(есть ждущие){  
  удалить из очереди;  
  send (Pk, msg); }  
else count = count+1;  
}
```

Тупики



Условия возникновения тупиков

- 1 Взаимоисключения
- 2 Ожидания ресурсов
- 3 Неперераспределяемости
- 4 Кругового ожидания

Основные направления борьбы с тупиками


1 Игнорирование проблемы в целом

2 Предотвращение тупиков

3 Обнаружение тупиков

4 Восстановление после тупиков

Пользователи	Максимальная потребность в ресурсах	Выделенное пользователям количество ресурсов
Первый	9	6
Второй	10	2
Третий	3	1



Управление памятью

Иерархия памяти

Стоимость
одного бита

Регистр
ы

Время доступа
Объем

Кэш

Управляется менеджером памяти

Управляется ОС

Принцип локальности

Большинство реальных программ в течение некоторого отрезка времени работает с небольшим набором адресов памяти – это *принцип локальности*

Принцип локальности связан с особенностями человеческого мышления

Проблема разрешения адресов

Человеку свойственно символическое мышление.

Адреса (имена) переменных описываются идентификаторами, формируя символьное адресное пространство

Как ? ↓ Когда ?

Оперативная физическая память может быть представлена в виде массива ячеек с линейными адресами.

Совокупность всех доступных физических адресов в вычислительной системе – это ее физическое адресное пространство

Связывание адресов



Логическое адресное пространство

Символьное адресное пространство – совокупность всех допустимых идентификаторов переменных



Логическое адресное пространство – совокупность всех допустимых адресов, с которыми работает процессор



Физическое адресное пространство – совокупность всех доступных физических адресов в вычислительной системе

Функции ОС и hardware для управления памятью

- Отображение логического адресного пространства процесса на физическое адресное пространство
- Распределение памяти между конкурирующими процессами
- Контроль доступа к адресным пространствам процессов
- Выгрузка процессов (целиком или частично) во внешнюю память
- Учет свободной и занятой памяти

Однопрограммная вычислительная система






Схема с фиксированными разделами



Внутренняя фрагментация



Внутренняя фрагментация – «потеря» части памяти, выделенной процессу, но не используемой им

Способы организации больших программ

- Оверлейная структура

Программа разбивается на несколько частей. Постоянно в памяти находится только загрузчик оверлеев, небольшое количество общих данных и процедур, а части загружаются по очереди

- Динамическая загрузка процедур

Процедуры загружаются в память только по мере необходимости, после обращения к ним

Оба способа основаны на применении
принципа локальности